

TB Volume

Phiên bản: 1.2.0 | Ngày lập tài liệu: 2026-08-04

Tổng quan

Điều chỉnh mức độ chính xác trong khi vẫn giữ hình ảnh âm thanh nổi ổn định và bảo vệ mức đầu ra cao nhất.

Plug-in này giải quyết được vấn đề gì

Một giai đoạn khuếch đại đơn giản rất hữu ích cho việc tự động hóa, cắt và khớp mức, nhưng nhiều tiện ích bao quanh nó với việc đo lường và định tuyến làm chậm công việc cơ bản. TB Volume giữ một giá trị mức cơ bản và cho phép xem giá trị đó ở dB hoặc thang phần trăm lấy cảm hứng từ âm lượng bằng nhau mà không thay đổi âm thanh khi chuyển đổi chế độ.

Những gì bạn có thể mong đợi

- Fast và mức cắt có thể lặp lại
- Mode chuyển đổi mà không có bước nhảy tăng
- Clean tự động hóa một điều khiển chuẩn hóa
- Stereo-bảo vệ đỉnh liên kết trong thiết kế được triển khai

Nó hoạt động như thế nào

TB Volume là giai đoạn khuếch đại được kiểm soát để thay đổi mức chính xác. Nó điều chỉnh âm lượng trong khi vẫn giữ mối quan hệ giữa các kênh âm thanh nổi ổn định, giúp nó phù hợp cho việc tự động hóa, khớp các phần hoặc tạo độ mờ rõ ràng mà không cần thêm âm sắc.


Chọn chế độ vận hành phù hợp với nhiệm vụ, đặt mức mong muốn và sử dụng mức bảo vệ cao nhất khi thay đổi có thể tạo ra tình trạng quá tải mới. Đánh giá kết quả trong bản phối đầy đủ: việc đọc bằng nhau về mặt kỹ thuật vẫn có thể có cảm giác khác nhau tùy thuộc vào sự sắp xếp và vật liệu xung quanh nó.

Bắt đầu nhanh

- 1 Chọn dB hoặc hiển thị phần trăm.
- 2 Đặt mức trong khi giám sát bus xuôi dòng.
- 3 Sử dụng bỏ qua để so sánh mức độ thực sự.

- 4** Viết tự động hóa trên Normalized Level.
- 5** Để lại khoảng trống; không dựa vào mức bảo vệ cao nhất để đạt được giai đoạn đạt được thông thường.

Giao diện và các phần chính



Đây là bản chụp trực tiếp của giao diện plug-in hiện tại. Sử dụng các nhãn hiển thị để xác định vị trí các khu vực và điều khiển được giải thích bên dưới.

Mode

Chế độ dB sử dụng màn hình khuếch đại thông thường, trong khi chế độ phần trăm thể hiện cùng mức cơ bản ở thang đo đơn giản hóa. Thay đổi Mode sẽ thay đổi bản trình bày chứ không phải mức âm thanh hiện tại.

Normalized Level

Normalized Level được ánh xạ theo chế độ hiển thị đã chọn. Vị trí trung tâm của nó là tham chiếu trung lập, do đó việc thay đổi màn hình không tạo ra bước nhảy tăng ích.

Bảo vệ đỉnh điểm

Thiết kế được triển khai bao gồm bảo vệ đỉnh mẫu liên kết âm thanh nổi với tầm nhìn ngắn gọn quy mô đầy đủ. Hãy coi nó như một sự an toàn, không phải như một bộ giới hạn làm chủ.

Tự động hóa

Tự động hóa mức độ chuẩn hóa để làm mờ dần và thay đổi cảnh. Vì cả hai chế độ hiển thị đều đề cập đến cùng một giá trị nên không mong đợi các lần tự động hóa riêng biệt cho dB và phần trăm.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Hướng dẫn sử dụng tên hiển thị trên bảng trình cảm. Mỗi phần giải thích mô tả kết quả có thể nghe được, một cách hữu ích để tiếp cận bộ điều khiển và một tương tác quan trọng cần lắng nghe.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Bypass	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau. So sánh với bypass ở âm lượng tương tự. Nếu hiệu ứng tạo ra một cái đuôi, hãy để cái đuôi đó lắng xuống trước khi phán xét sự khác biệt.
Mode	Chọn cách hoạt động của phần hỗ trợ hoặc phần hiện tại. So sánh các ký tự có sẵn trên cùng một đoạn văn ngắn. Chọn theo kết quả âm nhạc thay vì theo tên của chế độ.
Normalized Level	Đặt mức đầu ra theo thang đo từ 0 đến một đơn giản khi ưu tiên điều khiển kiểu phần trăm. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.

Công dụng thực tế

Level khớp

- Đặt TB Volume sau bộ xử lý được đánh giá.
- Điều chỉnh mức độ cho đến khi bỏ qua và xử lý âm lượng phù hợp.
- Chỉ đưa ra quyết định về âm sắc sau khi khớp.

Kết quả mong đợi: Sự so sánh phản ánh đặc tính xử lý hơn là thành kiến càng lớn càng tốt.

Simple mờ dần

- Chọn chế độ hiển thị ưa thích.
- Tự động hóa Normalized Level từ trạng thái im lặng đến mục tiêu.
- Sử dụng hình dạng đường cong DAW để xác định độ mờ.

Kết quả mong đợi: Độ mờ liên kết âm thanh nổi rõ ràng được tạo bằng một lần tự động hóa.

Những cạm bẫy thường gặp

Bảo vệ đỉnh không phải là khả năng kiểm soát làm chủ đỉnh thực sự. Trước tiên, hãy giảm âm lượng, phản hồi, ổ đĩa hoặc đầu vào chính, sau đó xây dựng lại âm thanh trong khi xem đồng hồ đo đầu ra và nghe sau khi nguồn dừng.

Phản trầm là ánh xạ hiển thị, không phải âm lượng cảm nhận tuyến tính cho mọi nguồn. Đưa điều khiển mạnh nhất về mức trung tính, so sánh với bỏ qua ở âm lượng tương tự và thêm lại quá trình xử lý từng phần một.

Mức tăng lớn sẽ nâng cao mức nhiễu nền và mức xử lý xuôi dòng. Trước tiên, hãy giảm âm lượng, phản hồi, ổ đĩa hoặc đầu vào chính, sau đó xây dựng lại âm thanh trong khi xem đồng hồ đo đầu ra và nghe sau khi nguồn dừng.