

TB EQ

MANUALE D'USO



Scopo

Modella il tono e controlla le frequenze aspre, rimbombanti o che distraggono con un massimo di 24 bande precise.

Licenza: MIT License

Questo software è concesso in licenza con la licenza MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulta il file LICENSE del repository per i termini completi.

Proprietà controllabili

Ogni controllo è elencato in base al nome del pannello. Usa la descrizione per decidere cosa ascoltare, quindi apporta piccole modifiche al contesto della musica.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 1 Attenuation Gamma: -96 a -3 Predefinito: -96	Imposta la quantità di risonanza selezionata che viene rimossa o udita nella modalità di ascolto isolato.
Band 1 Channel Mode Gamma: Stereo, Mid, Side Predefinito: Stereo	Sceglie quale canale stereo o area centrale/laterale cambia questa banda.
Band 1 Dynamic Gamma: Off, On Predefinito: Off	Consente a questa banda di spostarsi solo quando la frequenza selezionata diventa più forte o più bassa.
Band 1 Dynamic Attack Gamma: 0.1 a 200 Predefinito: 15	Imposta la velocità con cui la banda reagisce a un nuovo picco nella frequenza selezionata.
Band 1 Dynamic Range Gamma: -24 a 24 Predefinito: -6	Limita la distanza di spostamento del cinturino quando è attivo il controllo dinamico.
Band 1 Dynamic Ratio Gamma: 1 a 20 Predefinito: 2	Imposta la forza con cui la banda reagisce dopo aver oltrepassato la soglia.
Band 1 Dynamic Release Gamma: 1 a 2000 Predefinito: 150	Imposta la velocità con cui la banda ritorna dopo che la frequenza selezionata si è stabilizzata.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 1 Dynamic Threshold Gamma: -60 a 0 Predefinito: -24	Imposta il livello di volume della frequenza selezionata prima che inizi il movimento dinamico.
Band 1 Enabled Gamma: Off, On Predefinito: On	Attiva o disattiva questo braccialetto EQ.
Band 1 Frequency Gamma: 20 a 20000 Predefinito: 1000	Sceglie l'area tonale modificata da questa banda.
Band 1 Gain Gamma: -24 a 24 Predefinito: 0	Alza o abbassa l'area tonale selezionata.
Band 1 Q Gamma: 0.1 a 30 Predefinito: 1	Imposta quanto ampio o stretto è il cambiamento tonale.
Band 1 Spectral Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva il controllo mirato delle risonanze strette attorno a questa banda.
Band 1 Spectral Depth Gamma: 0 a 24 Predefinito: 24	Imposta la forza con cui vengono ridotte le risonanze rilevate.
Band 1 Spectral Niddle Gamma: 0 a 100 Predefinito: 0	Concentra il controllo su risonanze più strette e più evidenti.
Band 1 Spectral Range Gamma: 0.05 a 8 Predefinito: 1	Limita la riduzione massima della risonanza attorno a questa banda.
Band 1 Spectral Sensitivity Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.5	Imposta la facilità con cui le risonanze strette vengono selezionate per il controllo.
Band 1 Type Gamma: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predefinito: Bell	Sceglie la forma del filtro per questa banda.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 2 Attenuation Gamma: -96 a -3 Predefinito: -96	Imposta la quantità di risonanza selezionata che viene rimossa o udita nella modalità di ascolto isolato.
Band 2 Channel Mode Gamma: Stereo, Mid, Side Predefinito: Stereo	Sceglie quale canale stereo o area centrale/laterale cambia questa banda.
Band 2 Dynamic Gamma: Off, On Predefinito: Off	Consente a questa banda di spostarsi solo quando la frequenza selezionata diventa più forte o più bassa.
Band 2 Dynamic Attack Gamma: 0.1 a 200 Predefinito: 15	Imposta la velocità con cui la banda reagisce a un nuovo picco nella frequenza selezionata.
Band 2 Dynamic Range Gamma: -24 a 24 Predefinito: -6	Limita la distanza di spostamento del cinturino quando è attivo il controllo dinamico.
Band 2 Dynamic Ratio Gamma: 1 a 20 Predefinito: 2	Imposta la forza con cui la banda reagisce dopo aver oltrepassato la soglia.
Band 2 Dynamic Release Gamma: 1 a 2000 Predefinito: 150	Imposta la velocità con cui la banda ritorna dopo che la frequenza selezionata si è stabilizzata.
Band 2 Dynamic Threshold Gamma: -60 a 0 Predefinito: -24	Imposta il livello di volume della frequenza selezionata prima che inizi il movimento dinamico.
Band 2 Enabled Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva questo bracciale EQ.
Band 2 Frequency Gamma: 20 a 20000 Predefinito: 1000	Sceglie l'area tonale modificata da questa banda.
Band 2 Gain Gamma: -24 a 24 Predefinito: 0	Alza o abbassa l'area tonale selezionata.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 2 Q Gamma: 0.1 a 30 Predefinito: 1	Imposta quanto ampio o stretto è il cambiamento tonale.
Band 2 Spectral Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva il controllo mirato delle risonanze strette attorno a questa banda.
Band 2 Spectral Depth Gamma: 0 a 24 Predefinito: 24	Imposta la forza con cui vengono ridotte le risonanze rilevate.
Band 2 Spectral Niddle Gamma: 0 a 100 Predefinito: 0	Concentra il controllo su risonanze più strette e più evidenti.
Band 2 Spectral Range Gamma: 0.05 a 8 Predefinito: 1	Limita la riduzione massima della risonanza attorno a questa banda.
Band 2 Spectral Sensitivity Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.5	Imposta la facilità con cui le risonanze strette vengono selezionate per il controllo.
Band 2 Type Gamma: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predefinito: Bell	Sceglie la forma del filtro per questa banda.
Band 3 Attenuation Gamma: -96 a -3 Predefinito: -96	Imposta la quantità di risonanza selezionata che viene rimossa o udita nella modalità di ascolto isolato.
Band 3 Channel Mode Gamma: Stereo, Mid, Side Predefinito: Stereo	Sceglie quale canale stereo o area centrale/laterale cambia questa banda.
Band 3 Dynamic Gamma: Off, On Predefinito: Off	Consente a questa banda di spostarsi solo quando la frequenza selezionata diventa più forte o più bassa.
Band 3 Dynamic Attack Gamma: 0.1 a 200 Predefinito: 15	Imposta la velocità con cui la banda reagisce a un nuovo picco nella frequenza selezionata.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 3 Dynamic Range Gamma: -24 a 24 Predefinito: -6	Limita la distanza di spostamento del cinturino quando è attivo il controllo dinamico.
Band 3 Dynamic Ratio Gamma: 1 a 20 Predefinito: 2	Imposta la forza con cui la banda reagisce dopo aver oltrepassato la soglia.
Band 3 Dynamic Release Gamma: 1 a 2000 Predefinito: 150	Imposta la velocità con cui la banda ritorna dopo che la frequenza selezionata si è stabilizzata.
Band 3 Dynamic Threshold Gamma: -60 a 0 Predefinito: -24	Imposta il livello di volume della frequenza selezionata prima che inizi il movimento dinamico.
Band 3 Enabled Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva questo braccialetto EQ.
Band 3 Frequency Gamma: 20 a 20000 Predefinito: 1000	Sceglie l'area tonale modificata da questa banda.
Band 3 Gain Gamma: -24 a 24 Predefinito: 0	Alza o abbassa l'area tonale selezionata.
Band 3 Q Gamma: 0.1 a 30 Predefinito: 1	Imposta quanto ampio o stretto è il cambiamento tonale.
Band 3 Spectral Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva il controllo mirato delle risonanze strette attorno a questa banda.
Band 3 Spectral Depth Gamma: 0 a 24 Predefinito: 24	Imposta la forza con cui vengono ridotte le risonanze rilevate.
Band 3 Spectral Niddle Gamma: 0 a 100 Predefinito: 0	Concentra il controllo su risonanze più strette e più evidenti.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 3 Spectral Range Gamma: 0.05 a 8 Predefinito: 1	Limita la riduzione massima della risonanza attorno a questa banda.
Band 3 Spectral Sensitivity Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.5	Imposta la facilità con cui le risonanze strette vengono selezionate per il controllo.
Band 3 Type Gamma: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predefinito: Bell	Sceglie la forma del filtro per questa banda.
Band 4 Attenuation Gamma: -96 a -3 Predefinito: -96	Imposta la quantità di risonanza selezionata che viene rimossa o udita nella modalità di ascolto isolato.
Band 4 Channel Mode Gamma: Stereo, Mid, Side Predefinito: Stereo	Sceglie quale canale stereo o area centrale/laterale cambia questa banda.
Band 4 Dynamic Gamma: Off, On Predefinito: Off	Consente a questa banda di spostarsi solo quando la frequenza selezionata diventa più forte o più bassa.
Band 4 Dynamic Attack Gamma: 0.1 a 200 Predefinito: 15	Imposta la velocità con cui la banda reagisce a un nuovo picco nella frequenza selezionata.
Band 4 Dynamic Range Gamma: -24 a 24 Predefinito: -6	Limita la distanza di spostamento del cinturino quando è attivo il controllo dinamico.
Band 4 Dynamic Ratio Gamma: 1 a 20 Predefinito: 2	Imposta la forza con cui la banda reagisce dopo aver oltrepassato la soglia.
Band 4 Dynamic Release Gamma: 1 a 2000 Predefinito: 150	Imposta la velocità con cui la banda ritorna dopo che la frequenza selezionata si è stabilizzata.
Band 4 Dynamic Threshold Gamma: -60 a 0 Predefinito: -24	Imposta il livello di volume della frequenza selezionata prima che inizi il movimento dinamico.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 4 Enabled Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva questo braccialetto EQ.
Band 4 Frequency Gamma: 20 a 20000 Predefinito: 1000	Sceglie l'area tonale modificata da questa banda.
Band 4 Gain Gamma: -24 a 24 Predefinito: 0	Alza o abbassa l'area tonale selezionata.
Band 4 Q Gamma: 0.1 a 30 Predefinito: 1	Imposta quanto ampio o stretto è il cambiamento tonale.
Band 4 Spectral Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva il controllo mirato delle risonanze strette attorno a questa banda.
Band 4 Spectral Depth Gamma: 0 a 24 Predefinito: 24	Imposta la forza con cui vengono ridotte le risonanze rilevate.
Band 4 Spectral Niddle Gamma: 0 a 100 Predefinito: 0	Concentra il controllo su risonanze più strette e più evidenti.
Band 4 Spectral Range Gamma: 0.05 a 8 Predefinito: 1	Limita la riduzione massima della risonanza attorno a questa banda.
Band 4 Spectral Sensitivity Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.5	Imposta la facilità con cui le risonanze strette vengono selezionate per il controllo.
Band 4 Type Gamma: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predefinito: Bell	Sceglie la forma del filtro per questa banda.
Band 5 Attenuation Gamma: -96 a -3 Predefinito: -96	Imposta la quantità di risonanza selezionata che viene rimossa o uditata nella modalità di ascolto isolato.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 5 Channel Mode Gamma: Stereo, Mid, Side Predefinito: Stereo	Sceglie quale canale stereo o area centrale/laterale cambia questa banda.
Band 5 Dynamic Gamma: Off, On Predefinito: Off	Consente a questa banda di spostarsi solo quando la frequenza selezionata diventa più forte o più bassa.
Band 5 Dynamic Attack Gamma: 0.1 a 200 Predefinito: 15	Imposta la velocità con cui la banda reagisce a un nuovo picco nella frequenza selezionata.
Band 5 Dynamic Range Gamma: -24 a 24 Predefinito: -6	Limita la distanza di spostamento del cinturino quando è attivo il controllo dinamico.
Band 5 Dynamic Ratio Gamma: 1 a 20 Predefinito: 2	Imposta la forza con cui la banda reagisce dopo aver oltrepassato la soglia.
Band 5 Dynamic Release Gamma: 1 a 2000 Predefinito: 150	Imposta la velocità con cui la banda ritorna dopo che la frequenza selezionata si è stabilizzata.
Band 5 Dynamic Threshold Gamma: -60 a 0 Predefinito: -24	Imposta il livello di volume della frequenza selezionata prima che inizi il movimento dinamico.
Band 5 Enabled Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva questo bracciale EQ.
Band 5 Frequency Gamma: 20 a 20000 Predefinito: 1000	Sceglie l'area tonale modificata da questa banda.
Band 5 Gain Gamma: -24 a 24 Predefinito: 0	Alza o abbassa l'area tonale selezionata.
Band 5 Q Gamma: 0.1 a 30 Predefinito: 1	Imposta quanto ampio o stretto è il cambiamento tonale.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 5 Spectral Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva il controllo mirato delle risonanze strette attorno a questa banda.
Band 5 Spectral Depth Gamma: 0 a 24 Predefinito: 24	Imposta la forza con cui vengono ridotte le risonanze rilevate.
Band 5 Spectral Niddle Gamma: 0 a 100 Predefinito: 0	Concentra il controllo su risonanze più strette e più evidenti.
Band 5 Spectral Range Gamma: 0.05 a 8 Predefinito: 1	Limita la riduzione massima della risonanza attorno a questa banda.
Band 5 Spectral Sensitivity Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.5	Imposta la facilità con cui le risonanze strette vengono selezionate per il controllo.
Band 5 Type Gamma: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predefinito: Bell	Sceglie la forma del filtro per questa banda.
Band 6 Attenuation Gamma: -96 a -3 Predefinito: -96	Imposta la quantità di risonanza selezionata che viene rimossa o udita nella modalità di ascolto isolato.
Band 6 Channel Mode Gamma: Stereo, Mid, Side Predefinito: Stereo	Sceglie quale canale stereo o area centrale/laterale cambia questa banda.
Band 6 Dynamic Gamma: Off, On Predefinito: Off	Consente a questa banda di spostarsi solo quando la frequenza selezionata diventa più forte o più bassa.
Band 6 Dynamic Attack Gamma: 0.1 a 200 Predefinito: 15	Imposta la velocità con cui la banda reagisce a un nuovo picco nella frequenza selezionata.
Band 6 Dynamic Range Gamma: -24 a 24 Predefinito: -6	Limita la distanza di spostamento del cinturino quando è attivo il controllo dinamico.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 6 Dynamic Ratio Gamma: 1 a 20 Predefinito: 2	Imposta la forza con cui la banda reagisce dopo aver oltrepassato la soglia.
Band 6 Dynamic Release Gamma: 1 a 2000 Predefinito: 150	Imposta la velocità con cui la banda ritorna dopo che la frequenza selezionata si è stabilizzata.
Band 6 Dynamic Threshold Gamma: -60 a 0 Predefinito: -24	Imposta il livello di volume della frequenza selezionata prima che inizi il movimento dinamico.
Band 6 Enabled Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva questo bracciale EQ.
Band 6 Frequency Gamma: 20 a 20000 Predefinito: 1000	Sceglie l'area tonale modificata da questa banda.
Band 6 Gain Gamma: -24 a 24 Predefinito: 0	Alza o abbassa l'area tonale selezionata.
Band 6 Q Gamma: 0.1 a 30 Predefinito: 1	Imposta quanto ampio o stretto è il cambiamento tonale.
Band 6 Spectral Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva il controllo mirato delle risonanze strette attorno a questa banda.
Band 6 Spectral Depth Gamma: 0 a 24 Predefinito: 24	Imposta la forza con cui vengono ridotte le risonanze rilevate.
Band 6 Spectral Niddle Gamma: 0 a 100 Predefinito: 0	Concentra il controllo su risonanze più strette e più evidenti.
Band 6 Spectral Range Gamma: 0.05 a 8 Predefinito: 1	Limita la riduzione massima della risonanza attorno a questa banda.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 6 Spectral Sensitivity Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.5	Imposta la facilità con cui le risonanze strette vengono selezionate per il controllo.
Band 6 Type Gamma: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predefinito: Bell	Sceglie la forma del filtro per questa banda.
Band 7 Attenuation Gamma: -96 a -3 Predefinito: -96	Imposta la quantità di risonanza selezionata che viene rimossa o udita nella modalità di ascolto isolato.
Band 7 Channel Mode Gamma: Stereo, Mid, Side Predefinito: Stereo	Sceglie quale canale stereo o area centrale/laterale cambia questa banda.
Band 7 Dynamic Gamma: Off, On Predefinito: Off	Consente a questa banda di spostarsi solo quando la frequenza selezionata diventa più forte o più bassa.
Band 7 Dynamic Attack Gamma: 0.1 a 200 Predefinito: 15	Imposta la velocità con cui la banda reagisce a un nuovo picco nella frequenza selezionata.
Band 7 Dynamic Range Gamma: -24 a 24 Predefinito: -6	Limita la distanza di spostamento del cinturino quando è attivo il controllo dinamico.
Band 7 Dynamic Ratio Gamma: 1 a 20 Predefinito: 2	Imposta la forza con cui la banda reagisce dopo aver oltrepassato la soglia.
Band 7 Dynamic Release Gamma: 1 a 2000 Predefinito: 150	Imposta la velocità con cui la banda ritorna dopo che la frequenza selezionata si è stabilizzata.
Band 7 Dynamic Threshold Gamma: -60 a 0 Predefinito: -24	Imposta il livello di volume della frequenza selezionata prima che inizi il movimento dinamico.
Band 7 Enabled Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva questo braccialetto EQ.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 7 Frequency Gamma: 20 a 20000 Predefinito: 1000	Sceglie l'area tonale modificata da questa banda.
Band 7 Gain Gamma: -24 a 24 Predefinito: 0	Alza o abbassa l'area tonale selezionata.
Band 7 Q Gamma: 0.1 a 30 Predefinito: 1	Imposta quanto ampio o stretto è il cambiamento tonale.
Band 7 Spectral Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva il controllo mirato delle risonanze strette attorno a questa banda.
Band 7 Spectral Depth Gamma: 0 a 24 Predefinito: 24	Imposta la forza con cui vengono ridotte le risonanze rilevate.
Band 7 Spectral Niddle Gamma: 0 a 100 Predefinito: 0	Concentra il controllo su risonanze più strette e più evidenti.
Band 7 Spectral Range Gamma: 0.05 a 8 Predefinito: 1	Limita la riduzione massima della risonanza attorno a questa banda.
Band 7 Spectral Sensitivity Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.5	Imposta la facilità con cui le risonanze strette vengono selezionate per il controllo.
Band 7 Type Gamma: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predefinito: Bell	Sceglie la forma del filtro per questa banda.
Band 8 Attenuation Gamma: -96 a -3 Predefinito: -96	Imposta la quantità di risonanza selezionata che viene rimossa o udita nella modalità di ascolto isolato.
Band 8 Channel Mode Gamma: Stereo, Mid, Side Predefinito: Stereo	Sceglie quale canale stereo o area centrale/laterale cambia questa banda.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 8 Dynamic Gamma: Off, On Predefinito: Off	Consente a questa banda di spostarsi solo quando la frequenza selezionata diventa più forte o più bassa.
Band 8 Dynamic Attack Gamma: 0.1 a 200 Predefinito: 15	Imposta la velocità con cui la banda reagisce a un nuovo picco nella frequenza selezionata.
Band 8 Dynamic Range Gamma: -24 a 24 Predefinito: -6	Limita la distanza di spostamento del cinturino quando è attivo il controllo dinamico.
Band 8 Dynamic Ratio Gamma: 1 a 20 Predefinito: 2	Imposta la forza con cui la banda reagisce dopo aver oltrepassato la soglia.
Band 8 Dynamic Release Gamma: 1 a 2000 Predefinito: 150	Imposta la velocità con cui la banda ritorna dopo che la frequenza selezionata si è stabilizzata.
Band 8 Dynamic Threshold Gamma: -60 a 0 Predefinito: -24	Imposta il livello di volume della frequenza selezionata prima che inizi il movimento dinamico.
Band 8 Enabled Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva questo bracciale EQ.
Band 8 Frequency Gamma: 20 a 20000 Predefinito: 1000	Sceglie l'area tonale modificata da questa banda.
Band 8 Gain Gamma: -24 a 24 Predefinito: 0	Alza o abbassa l'area tonale selezionata.
Band 8 Q Gamma: 0.1 a 30 Predefinito: 1	Imposta quanto ampio o stretto è il cambiamento tonale.
Band 8 Spectral Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva il controllo mirato delle risonanze strette attorno a questa banda.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 8 Spectral Depth Gamma: 0 a 24 Predefinito: 24	Imposta la forza con cui vengono ridotte le risonanze rilevate.
Band 8 Spectral Niddle Gamma: 0 a 100 Predefinito: 0	Concentra il controllo su risonanze più strette e più evidenti.
Band 8 Spectral Range Gamma: 0.05 a 8 Predefinito: 1	Limita la riduzione massima della risonanza attorno a questa banda.
Band 8 Spectral Sensitivity Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.5	Imposta la facilità con cui le risonanze strette vengono selezionate per il controllo.
Band 8 Type Gamma: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predefinito: Bell	Sceglie la forma del filtro per questa banda.
Band 9 Attenuation Gamma: -96 a -3 Predefinito: -96	Imposta la quantità di risonanza selezionata che viene rimossa o udita nella modalità di ascolto isolato.
Band 9 Channel Mode Gamma: Stereo, Mid, Side Predefinito: Stereo	Sceglie quale canale stereo o area centrale/laterale cambia questa banda.
Band 9 Dynamic Gamma: Off, On Predefinito: Off	Consente a questa banda di spostarsi solo quando la frequenza selezionata diventa più forte o più bassa.
Band 9 Dynamic Attack Gamma: 0.1 a 200 Predefinito: 15	Imposta la velocità con cui la banda reagisce a un nuovo picco nella frequenza selezionata.
Band 9 Dynamic Range Gamma: -24 a 24 Predefinito: -6	Limita la distanza di spostamento del cinturino quando è attivo il controllo dinamico.
Band 9 Dynamic Ratio Gamma: 1 a 20 Predefinito: 2	Imposta la forza con cui la banda reagisce dopo aver oltrepassato la soglia.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 9 Dynamic Release Gamma: 1 a 2000 Predefinito: 150	Imposta la velocità con cui la banda ritorna dopo che la frequenza selezionata si è stabilizzata.
Band 9 Dynamic Threshold Gamma: -60 a 0 Predefinito: -24	Imposta il livello di volume della frequenza selezionata prima che inizi il movimento dinamico.
Band 9 Enabled Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva questo bracciale EQ.
Band 9 Frequency Gamma: 20 a 20000 Predefinito: 1000	Sceglie l'area tonale modificata da questa banda.
Band 9 Gain Gamma: -24 a 24 Predefinito: 0	Alza o abbassa l'area tonale selezionata.
Band 9 Q Gamma: 0.1 a 30 Predefinito: 1	Imposta quanto ampio o stretto è il cambiamento tonale.
Band 9 Spectral Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva il controllo mirato delle risonanze strette attorno a questa banda.
Band 9 Spectral Depth Gamma: 0 a 24 Predefinito: 24	Imposta la forza con cui vengono ridotte le risonanze rilevate.
Band 9 Spectral Niddle Gamma: 0 a 100 Predefinito: 0	Concentra il controllo su risonanze più strette e più evidenti.
Band 9 Spectral Range Gamma: 0.05 a 8 Predefinito: 1	Limita la riduzione massima della risonanza attorno a questa banda.
Band 9 Spectral Sensitivity Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.5	Imposta la facilità con cui le risonanze strette vengono selezionate per il controllo.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 9 Type Gamma: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predefinito: Bell	Sceglie la forma del filtro per questa banda.
Band 10 Attenuation Gamma: -96 a -3 Predefinito: -96	Imposta la quantità di risonanza selezionata che viene rimossa o udita nella modalità di ascolto isolato.
Band 10 Channel Mode Gamma: Stereo, Mid, Side Predefinito: Stereo	Sceglie quale canale stereo o area centrale/laterale cambia questa banda.
Band 10 Dynamic Gamma: Off, On Predefinito: Off	Consente a questa banda di spostarsi solo quando la frequenza selezionata diventa più forte o più bassa.
Band 10 Dynamic Attack Gamma: 0.1 a 200 Predefinito: 15	Imposta la velocità con cui la banda reagisce a un nuovo picco nella frequenza selezionata.
Band 10 Dynamic Range Gamma: -24 a 24 Predefinito: -6	Limita la distanza di spostamento del cinturino quando è attivo il controllo dinamico.
Band 10 Dynamic Ratio Gamma: 1 a 20 Predefinito: 2	Imposta la forza con cui la banda reagisce dopo aver oltrepassato la soglia.
Band 10 Dynamic Release Gamma: 1 a 2000 Predefinito: 150	Imposta la velocità con cui la banda ritorna dopo che la frequenza selezionata si è stabilizzata.
Band 10 Dynamic Threshold Gamma: -60 a 0 Predefinito: -24	Imposta il livello di volume della frequenza selezionata prima che inizi il movimento dinamico.
Band 10 Enabled Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva questo bracciale EQ.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 10 Frequency Gamma: 20 a 20000 Predefinito: 1000	Sceglie l'area tonale modificata da questa banda.
Band 10 Gain Gamma: -24 a 24 Predefinito: 0	Alza o abbassa l'area tonale selezionata.
Band 10 Q Gamma: 0.1 a 30 Predefinito: 1	Imposta quanto ampio o stretto è il cambiamento tonale.
Band 10 Spectral Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva il controllo mirato delle risonanze strette attorno a questa banda.
Band 10 Spectral Depth Gamma: 0 a 24 Predefinito: 24	Imposta la forza con cui vengono ridotte le risonanze rilevate.
Band 10 Spectral Niddle Gamma: 0 a 100 Predefinito: 0	Concentra il controllo su risonanze più strette e più evidenti.
Band 10 Spectral Range Gamma: 0.05 a 8 Predefinito: 1	Limita la riduzione massima della risonanza attorno a questa banda.
Band 10 Spectral Sensitivity Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.5	Imposta la facilità con cui le risonanze strette vengono selezionate per il controllo.
Band 10 Type Gamma: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predefinito: Bell	Sceglie la forma del filtro per questa banda.
Band 11 Attenuation Gamma: -96 a -3 Predefinito: -96	Imposta la quantità di risonanza selezionata che viene rimossa o udita nella modalità di ascolto isolato.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 11 Channel Mode Gamma: Stereo, Mid, Side Predefinito: Stereo	Sceglie quale canale stereo o area centrale/laterale cambia questa banda.
Band 11 Dynamic Gamma: Off, On Predefinito: Off	Consente a questa banda di spostarsi solo quando la frequenza selezionata diventa più forte o più bassa.
Band 11 Dynamic Attack Gamma: 0.1 a 200 Predefinito: 15	Imposta la velocità con cui la banda reagisce a un nuovo picco nella frequenza selezionata.
Band 11 Dynamic Range Gamma: -24 a 24 Predefinito: -6	Limita la distanza di spostamento del cinturino quando è attivo il controllo dinamico.
Band 11 Dynamic Ratio Gamma: 1 a 20 Predefinito: 2	Imposta la forza con cui la banda reagisce dopo aver oltrepassato la soglia.
Band 11 Dynamic Release Gamma: 1 a 2000 Predefinito: 150	Imposta la velocità con cui la banda ritorna dopo che la frequenza selezionata si è stabilizzata.
Band 11 Dynamic Threshold Gamma: -60 a 0 Predefinito: -24	Imposta il livello di volume della frequenza selezionata prima che inizi il movimento dinamico.
Band 11 Enabled Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva questo bracciale EQ.
Band 11 Frequency Gamma: 20 a 20000 Predefinito: 1000	Sceglie l'area tonale modificata da questa banda.
Band 11 Gain Gamma: -24 a 24 Predefinito: 0	Alza o abbassa l'area tonale selezionata.
Band 11 Q Gamma: 0.1 a 30 Predefinito: 1	Imposta quanto ampio o stretto è il cambiamento tonale.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 11 Spectral Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva il controllo mirato delle risonanze strette attorno a questa banda.
Band 11 Spectral Depth Gamma: 0 a 24 Predefinito: 24	Imposta la forza con cui vengono ridotte le risonanze rilevate.
Band 11 Spectral Niddle Gamma: 0 a 100 Predefinito: 0	Concentra il controllo su risonanze più strette e più evidenti.
Band 11 Spectral Range Gamma: 0.05 a 8 Predefinito: 1	Limita la riduzione massima della risonanza attorno a questa banda.
Band 11 Spectral Sensitivity Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.5	Imposta la facilità con cui le risonanze strette vengono selezionate per il controllo.
Band 11 Type Gamma: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predefinito: Bell	Sceglie la forma del filtro per questa banda.
Band 12 Attenuation Gamma: -96 a -3 Predefinito: -96	Imposta la quantità di risonanza selezionata che viene rimossa o udita nella modalità di ascolto isolato.
Band 12 Channel Mode Gamma: Stereo, Mid, Side Predefinito: Stereo	Sceglie quale canale stereo o area centrale/laterale cambia questa banda.
Band 12 Dynamic Gamma: Off, On Predefinito: Off	Consente a questa banda di spostarsi solo quando la frequenza selezionata diventa più forte o più bassa.
Band 12 Dynamic Attack Gamma: 0.1 a 200 Predefinito: 15	Imposta la velocità con cui la banda reagisce a un nuovo picco nella frequenza selezionata.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 12 Dynamic Range Gamma: -24 a 24 Predefinito: -6	Limita la distanza di spostamento del cinturino quando è attivo il controllo dinamico.
Band 12 Dynamic Ratio Gamma: 1 a 20 Predefinito: 2	Imposta la forza con cui la banda reagisce dopo aver oltrepassato la soglia.
Band 12 Dynamic Release Gamma: 1 a 2000 Predefinito: 150	Imposta la velocità con cui la banda ritorna dopo che la frequenza selezionata si è stabilizzata.
Band 12 Dynamic Threshold Gamma: -60 a 0 Predefinito: -24	Imposta il livello di volume della frequenza selezionata prima che inizi il movimento dinamico.
Band 12 Enabled Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva questo bracciale EQ.
Band 12 Frequency Gamma: 20 a 20000 Predefinito: 1000	Sceglie l'area tonale modificata da questa banda.
Band 12 Gain Gamma: -24 a 24 Predefinito: 0	Alza o abbassa l'area tonale selezionata.
Band 12 Q Gamma: 0.1 a 30 Predefinito: 1	Imposta quanto ampio o stretto è il cambiamento tonale.
Band 12 Spectral Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva il controllo mirato delle risonanze strette attorno a questa banda.
Band 12 Spectral Depth Gamma: 0 a 24 Predefinito: 24	Imposta la forza con cui vengono ridotte le risonanze rilevate.
Band 12 Spectral Niddle Gamma: 0 a 100 Predefinito: 0	Concentra il controllo su risonanze più strette e più evidenti.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 12 Spectral Range Gamma: 0.05 a 8 Predefinito: 1	Limita la riduzione massima della risonanza attorno a questa banda.
Band 12 Spectral Sensitivity Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.5	Imposta la facilità con cui le risonanze strette vengono selezionate per il controllo.
Band 12 Type Gamma: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predefinito: Bell	Sceglie la forma del filtro per questa banda.
Band 13 Attenuation Gamma: -96 a -3 Predefinito: -96	Imposta la quantità di risonanza selezionata che viene rimossa o udita nella modalità di ascolto isolato.
Band 13 Channel Mode Gamma: Stereo, Mid, Side Predefinito: Stereo	Sceglie quale canale stereo o area centrale/laterale cambia questa banda.
Band 13 Dynamic Gamma: Off, On Predefinito: Off	Consente a questa banda di spostarsi solo quando la frequenza selezionata diventa più forte o più bassa.
Band 13 Dynamic Attack Gamma: 0.1 a 200 Predefinito: 15	Imposta la velocità con cui la banda reagisce a un nuovo picco nella frequenza selezionata.
Band 13 Dynamic Range Gamma: -24 a 24 Predefinito: -6	Limita la distanza di spostamento del cinturino quando è attivo il controllo dinamico.
Band 13 Dynamic Ratio Gamma: 1 a 20 Predefinito: 2	Imposta la forza con cui la banda reagisce dopo aver oltrepassato la soglia.
Band 13 Dynamic Release Gamma: 1 a 2000 Predefinito: 150	Imposta la velocità con cui la banda ritorna dopo che la frequenza selezionata si è stabilizzata.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 13 Dynamic Threshold Gamma: -60 a 0 Predefinito: -24	Imposta il livello di volume della frequenza selezionata prima che inizi il movimento dinamico.
Band 13 Enabled Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva questo bracciale EQ.
Band 13 Frequency Gamma: 20 a 20000 Predefinito: 1000	Sceglie l'area tonale modificata da questa banda.
Band 13 Gain Gamma: -24 a 24 Predefinito: 0	Alza o abbassa l'area tonale selezionata.
Band 13 Q Gamma: 0.1 a 30 Predefinito: 1	Imposta quanto ampio o stretto è il cambiamento tonale.
Band 13 Spectral Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva il controllo mirato delle risonanze strette attorno a questa banda.
Band 13 Spectral Depth Gamma: 0 a 24 Predefinito: 24	Imposta la forza con cui vengono ridotte le risonanze rilevate.
Band 13 Spectral Niddle Gamma: 0 a 100 Predefinito: 0	Concentra il controllo su risonanze più strette e più evidenti.
Band 13 Spectral Range Gamma: 0.05 a 8 Predefinito: 1	Limita la riduzione massima della risonanza attorno a questa banda.
Band 13 Spectral Sensitivity Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.5	Imposta la facilità con cui le risonanze strette vengono selezionate per il controllo.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 13 Type Gamma: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predefinito: Bell	Sceglie la forma del filtro per questa banda.
Band 14 Attenuation Gamma: -96 a -3 Predefinito: -96	Imposta la quantità di risonanza selezionata che viene rimossa o udita nella modalità di ascolto isolato.
Band 14 Channel Mode Gamma: Stereo, Mid, Side Predefinito: Stereo	Sceglie quale canale stereo o area centrale/laterale cambia questa banda.
Band 14 Dynamic Gamma: Off, On Predefinito: Off	Consente a questa banda di spostarsi solo quando la frequenza selezionata diventa più forte o più bassa.
Band 14 Dynamic Attack Gamma: 0.1 a 200 Predefinito: 15	Imposta la velocità con cui la banda reagisce a un nuovo picco nella frequenza selezionata.
Band 14 Dynamic Range Gamma: -24 a 24 Predefinito: -6	Limita la distanza di spostamento del cinturino quando è attivo il controllo dinamico.
Band 14 Dynamic Ratio Gamma: 1 a 20 Predefinito: 2	Imposta la forza con cui la banda reagisce dopo aver oltrepassato la soglia.
Band 14 Dynamic Release Gamma: 1 a 2000 Predefinito: 150	Imposta la velocità con cui la banda ritorna dopo che la frequenza selezionata si è stabilizzata.
Band 14 Dynamic Threshold Gamma: -60 a 0 Predefinito: -24	Imposta il livello di volume della frequenza selezionata prima che inizi il movimento dinamico.
Band 14 Enabled Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva questo bracciale EQ.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 14 Frequency Gamma: 20 a 20000 Predefinito: 1000	Sceglie l'area tonale modificata da questa banda.
Band 14 Gain Gamma: -24 a 24 Predefinito: 0	Alza o abbassa l'area tonale selezionata.
Band 14 Q Gamma: 0.1 a 30 Predefinito: 1	Imposta quanto ampio o stretto è il cambiamento tonale.
Band 14 Spectral Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva il controllo mirato delle risonanze strette attorno a questa banda.
Band 14 Spectral Depth Gamma: 0 a 24 Predefinito: 24	Imposta la forza con cui vengono ridotte le risonanze rilevate.
Band 14 Spectral Niddle Gamma: 0 a 100 Predefinito: 0	Concentra il controllo su risonanze più strette e più evidenti.
Band 14 Spectral Range Gamma: 0.05 a 8 Predefinito: 1	Limita la riduzione massima della risonanza attorno a questa banda.
Band 14 Spectral Sensitivity Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.5	Imposta la facilità con cui le risonanze strette vengono selezionate per il controllo.
Band 14 Type Gamma: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predefinito: Bell	Sceglie la forma del filtro per questa banda.
Band 15 Attenuation Gamma: -96 a -3 Predefinito: -96	Imposta la quantità di risonanza selezionata che viene rimossa o udita nella modalità di ascolto isolato.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 15 Channel Mode Gamma: Stereo, Mid, Side Predefinito: Stereo	Sceglie quale canale stereo o area centrale/laterale cambia questa banda.
Band 15 Dynamic Gamma: Off, On Predefinito: Off	Consente a questa banda di spostarsi solo quando la frequenza selezionata diventa più forte o più bassa.
Band 15 Dynamic Attack Gamma: 0.1 a 200 Predefinito: 15	Imposta la velocità con cui la banda reagisce a un nuovo picco nella frequenza selezionata.
Band 15 Dynamic Range Gamma: -24 a 24 Predefinito: -6	Limita la distanza di spostamento del cinturino quando è attivo il controllo dinamico.
Band 15 Dynamic Ratio Gamma: 1 a 20 Predefinito: 2	Imposta la forza con cui la banda reagisce dopo aver oltrepassato la soglia.
Band 15 Dynamic Release Gamma: 1 a 2000 Predefinito: 150	Imposta la velocità con cui la banda ritorna dopo che la frequenza selezionata si è stabilizzata.
Band 15 Dynamic Threshold Gamma: -60 a 0 Predefinito: -24	Imposta il livello di volume della frequenza selezionata prima che inizi il movimento dinamico.
Band 15 Enabled Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva questo bracciale EQ.
Band 15 Frequency Gamma: 20 a 20000 Predefinito: 1000	Sceglie l'area tonale modificata da questa banda.
Band 15 Gain Gamma: -24 a 24 Predefinito: 0	Alza o abbassa l'area tonale selezionata.
Band 15 Q Gamma: 0.1 a 30 Predefinito: 1	Imposta quanto ampio o stretto è il cambiamento tonale.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 15 Spectral Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva il controllo mirato delle risonanze strette attorno a questa banda.
Band 15 Spectral Depth Gamma: 0 a 24 Predefinito: 24	Imposta la forza con cui vengono ridotte le risonanze rilevate.
Band 15 Spectral Niddle Gamma: 0 a 100 Predefinito: 0	Concentra il controllo su risonanze più strette e più evidenti.
Band 15 Spectral Range Gamma: 0.05 a 8 Predefinito: 1	Limita la riduzione massima della risonanza attorno a questa banda.
Band 15 Spectral Sensitivity Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.5	Imposta la facilità con cui le risonanze strette vengono selezionate per il controllo.
Band 15 Type Gamma: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predefinito: Bell	Sceglie la forma del filtro per questa banda.
Band 16 Attenuation Gamma: -96 a -3 Predefinito: -96	Imposta la quantità di risonanza selezionata che viene rimossa o udita nella modalità di ascolto isolato.
Band 16 Channel Mode Gamma: Stereo, Mid, Side Predefinito: Stereo	Sceglie quale canale stereo o area centrale/laterale cambia questa banda.
Band 16 Dynamic Gamma: Off, On Predefinito: Off	Consente a questa banda di spostarsi solo quando la frequenza selezionata diventa più forte o più bassa.
Band 16 Dynamic Attack Gamma: 0.1 a 200 Predefinito: 15	Imposta la velocità con cui la banda reagisce a un nuovo picco nella frequenza selezionata.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 16 Dynamic Range Gamma: -24 a 24 Predefinito: -6	Limita la distanza di spostamento del cinturino quando è attivo il controllo dinamico.
Band 16 Dynamic Ratio Gamma: 1 a 20 Predefinito: 2	Imposta la forza con cui la banda reagisce dopo aver oltrepassato la soglia.
Band 16 Dynamic Release Gamma: 1 a 2000 Predefinito: 150	Imposta la velocità con cui la banda ritorna dopo che la frequenza selezionata si è stabilizzata.
Band 16 Dynamic Threshold Gamma: -60 a 0 Predefinito: -24	Imposta il livello di volume della frequenza selezionata prima che inizi il movimento dinamico.
Band 16 Enabled Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva questo bracciale EQ.
Band 16 Frequency Gamma: 20 a 20000 Predefinito: 1000	Sceglie l'area tonale modificata da questa banda.
Band 16 Gain Gamma: -24 a 24 Predefinito: 0	Alza o abbassa l'area tonale selezionata.
Band 16 Q Gamma: 0.1 a 30 Predefinito: 1	Imposta quanto ampio o stretto è il cambiamento tonale.
Band 16 Spectral Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva il controllo mirato delle risonanze strette attorno a questa banda.
Band 16 Spectral Depth Gamma: 0 a 24 Predefinito: 24	Imposta la forza con cui vengono ridotte le risonanze rilevate.
Band 16 Spectral Niddle Gamma: 0 a 100 Predefinito: 0	Concentra il controllo su risonanze più strette e più evidenti.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 16 Spectral Range Gamma: 0.05 a 8 Predefinito: 1	Limita la riduzione massima della risonanza attorno a questa banda.
Band 16 Spectral Sensitivity Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.5	Imposta la facilità con cui le risonanze strette vengono selezionate per il controllo.
Band 16 Type Gamma: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predefinito: Bell	Sceglie la forma del filtro per questa banda.
Band 17 Attenuation Gamma: -96 a -3 Predefinito: -96	Imposta la quantità di risonanza selezionata che viene rimossa o udita nella modalità di ascolto isolato.
Band 17 Channel Mode Gamma: Stereo, Mid, Side Predefinito: Stereo	Sceglie quale canale stereo o area centrale/laterale cambia questa banda.
Band 17 Dynamic Gamma: Off, On Predefinito: Off	Consente a questa banda di spostarsi solo quando la frequenza selezionata diventa più forte o più bassa.
Band 17 Dynamic Attack Gamma: 0.1 a 200 Predefinito: 15	Imposta la velocità con cui la banda reagisce a un nuovo picco nella frequenza selezionata.
Band 17 Dynamic Range Gamma: -24 a 24 Predefinito: -6	Limita la distanza di spostamento del cinturino quando è attivo il controllo dinamico.
Band 17 Dynamic Ratio Gamma: 1 a 20 Predefinito: 2	Imposta la forza con cui la banda reagisce dopo aver oltrepassato la soglia.
Band 17 Dynamic Release Gamma: 1 a 2000 Predefinito: 150	Imposta la velocità con cui la banda ritorna dopo che la frequenza selezionata si è stabilizzata.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 17 Dynamic Threshold Gamma: -60 a 0 Predefinito: -24	Imposta il livello di volume della frequenza selezionata prima che inizi il movimento dinamico.
Band 17 Enabled Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva questo bracciale EQ.
Band 17 Frequency Gamma: 20 a 20000 Predefinito: 1000	Sceglie l'area tonale modificata da questa banda.
Band 17 Gain Gamma: -24 a 24 Predefinito: 0	Alza o abbassa l'area tonale selezionata.
Band 17 Q Gamma: 0.1 a 30 Predefinito: 1	Imposta quanto ampio o stretto è il cambiamento tonale.
Band 17 Spectral Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva il controllo mirato delle risonanze strette attorno a questa banda.
Band 17 Spectral Depth Gamma: 0 a 24 Predefinito: 24	Imposta la forza con cui vengono ridotte le risonanze rilevate.
Band 17 Spectral Niddle Gamma: 0 a 100 Predefinito: 0	Concentra il controllo su risonanze più strette e più evidenti.
Band 17 Spectral Range Gamma: 0.05 a 8 Predefinito: 1	Limita la riduzione massima della risonanza attorno a questa banda.
Band 17 Spectral Sensitivity Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.5	Imposta la facilità con cui le risonanze strette vengono selezionate per il controllo.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 17 Type Gamma: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predefinito: Bell	Sceglie la forma del filtro per questa banda.
Band 18 Attenuation Gamma: -96 a -3 Predefinito: -96	Imposta la quantità di risonanza selezionata che viene rimossa o udita nella modalità di ascolto isolato.
Band 18 Channel Mode Gamma: Stereo, Mid, Side Predefinito: Stereo	Sceglie quale canale stereo o area centrale/laterale cambia questa banda.
Band 18 Dynamic Gamma: Off, On Predefinito: Off	Consente a questa banda di spostarsi solo quando la frequenza selezionata diventa più forte o più bassa.
Band 18 Dynamic Attack Gamma: 0.1 a 200 Predefinito: 15	Imposta la velocità con cui la banda reagisce a un nuovo picco nella frequenza selezionata.
Band 18 Dynamic Range Gamma: -24 a 24 Predefinito: -6	Limita la distanza di spostamento del cinturino quando è attivo il controllo dinamico.
Band 18 Dynamic Ratio Gamma: 1 a 20 Predefinito: 2	Imposta la forza con cui la banda reagisce dopo aver oltrepassato la soglia.
Band 18 Dynamic Release Gamma: 1 a 2000 Predefinito: 150	Imposta la velocità con cui la banda ritorna dopo che la frequenza selezionata si è stabilizzata.
Band 18 Dynamic Threshold Gamma: -60 a 0 Predefinito: -24	Imposta il livello di volume della frequenza selezionata prima che inizi il movimento dinamico.
Band 18 Enabled Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva questo bracciale EQ.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 18 Frequency Gamma: 20 a 20000 Predefinito: 1000	Sceglie l'area tonale modificata da questa banda.
Band 18 Gain Gamma: -24 a 24 Predefinito: 0	Alza o abbassa l'area tonale selezionata.
Band 18 Q Gamma: 0.1 a 30 Predefinito: 1	Imposta quanto ampio o stretto è il cambiamento tonale.
Band 18 Spectral Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva il controllo mirato delle risonanze strette attorno a questa banda.
Band 18 Spectral Depth Gamma: 0 a 24 Predefinito: 24	Imposta la forza con cui vengono ridotte le risonanze rilevate.
Band 18 Spectral Niddle Gamma: 0 a 100 Predefinito: 0	Concentra il controllo su risonanze più strette e più evidenti.
Band 18 Spectral Range Gamma: 0.05 a 8 Predefinito: 1	Limita la riduzione massima della risonanza attorno a questa banda.
Band 18 Spectral Sensitivity Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.5	Imposta la facilità con cui le risonanze strette vengono selezionate per il controllo.
Band 18 Type Gamma: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predefinito: Bell	Sceglie la forma del filtro per questa banda.
Band 19 Attenuation Gamma: -96 a -3 Predefinito: -96	Imposta la quantità di risonanza selezionata che viene rimossa o udita nella modalità di ascolto isolato.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 19 Channel Mode Gamma: Stereo, Mid, Side Predefinito: Stereo	Sceglie quale canale stereo o area centrale/laterale cambia questa banda.
Band 19 Dynamic Gamma: Off, On Predefinito: Off	Consente a questa banda di spostarsi solo quando la frequenza selezionata diventa più forte o più bassa.
Band 19 Dynamic Attack Gamma: 0.1 a 200 Predefinito: 15	Imposta la velocità con cui la banda reagisce a un nuovo picco nella frequenza selezionata.
Band 19 Dynamic Range Gamma: -24 a 24 Predefinito: -6	Limita la distanza di spostamento del cinturino quando è attivo il controllo dinamico.
Band 19 Dynamic Ratio Gamma: 1 a 20 Predefinito: 2	Imposta la forza con cui la banda reagisce dopo aver oltrepassato la soglia.
Band 19 Dynamic Release Gamma: 1 a 2000 Predefinito: 150	Imposta la velocità con cui la banda ritorna dopo che la frequenza selezionata si è stabilizzata.
Band 19 Dynamic Threshold Gamma: -60 a 0 Predefinito: -24	Imposta il livello di volume della frequenza selezionata prima che inizi il movimento dinamico.
Band 19 Enabled Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva questo bracciale EQ.
Band 19 Frequency Gamma: 20 a 20000 Predefinito: 1000	Sceglie l'area tonale modificata da questa banda.
Band 19 Gain Gamma: -24 a 24 Predefinito: 0	Alza o abbassa l'area tonale selezionata.
Band 19 Q Gamma: 0.1 a 30 Predefinito: 1	Imposta quanto ampio o stretto è il cambiamento tonale.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 19 Spectral Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva il controllo mirato delle risonanze strette attorno a questa banda.
Band 19 Spectral Depth Gamma: 0 a 24 Predefinito: 24	Imposta la forza con cui vengono ridotte le risonanze rilevate.
Band 19 Spectral Niddle Gamma: 0 a 100 Predefinito: 0	Concentra il controllo su risonanze più strette e più evidenti.
Band 19 Spectral Range Gamma: 0.05 a 8 Predefinito: 1	Limita la riduzione massima della risonanza attorno a questa banda.
Band 19 Spectral Sensitivity Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.5	Imposta la facilità con cui le risonanze strette vengono selezionate per il controllo.
Band 19 Type Gamma: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predefinito: Bell	Sceglie la forma del filtro per questa banda.
Band 20 Attenuation Gamma: -96 a -3 Predefinito: -96	Imposta la quantità di risonanza selezionata che viene rimossa o udita nella modalità di ascolto isolato.
Band 20 Channel Mode Gamma: Stereo, Mid, Side Predefinito: Stereo	Sceglie quale canale stereo o area centrale/laterale cambia questa banda.
Band 20 Dynamic Gamma: Off, On Predefinito: Off	Consente a questa banda di spostarsi solo quando la frequenza selezionata diventa più forte o più bassa.
Band 20 Dynamic Attack Gamma: 0.1 a 200 Predefinito: 15	Imposta la velocità con cui la banda reagisce a un nuovo picco nella frequenza selezionata.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 20 Dynamic Range Gamma: -24 a 24 Predefinito: -6	Limita la distanza di spostamento del cinturino quando è attivo il controllo dinamico.
Band 20 Dynamic Ratio Gamma: 1 a 20 Predefinito: 2	Imposta la forza con cui la banda reagisce dopo aver oltrepassato la soglia.
Band 20 Dynamic Release Gamma: 1 a 2000 Predefinito: 150	Imposta la velocità con cui la banda ritorna dopo che la frequenza selezionata si è stabilizzata.
Band 20 Dynamic Threshold Gamma: -60 a 0 Predefinito: -24	Imposta il livello di volume della frequenza selezionata prima che inizi il movimento dinamico.
Band 20 Enabled Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva questo bracciale EQ.
Band 20 Frequency Gamma: 20 a 20000 Predefinito: 1000	Sceglie l'area tonale modificata da questa banda.
Band 20 Gain Gamma: -24 a 24 Predefinito: 0	Alza o abbassa l'area tonale selezionata.
Band 20 Q Gamma: 0.1 a 30 Predefinito: 1	Imposta quanto ampio o stretto è il cambiamento tonale.
Band 20 Spectral Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva il controllo mirato delle risonanze strette attorno a questa banda.
Band 20 Spectral Depth Gamma: 0 a 24 Predefinito: 24	Imposta la forza con cui vengono ridotte le risonanze rilevate.
Band 20 Spectral Niddle Gamma: 0 a 100 Predefinito: 0	Concentra il controllo su risonanze più strette e più evidenti.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 20 Spectral Range Gamma: 0.05 a 8 Predefinito: 1	Limita la riduzione massima della risonanza attorno a questa banda.
Band 20 Spectral Sensitivity Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.5	Imposta la facilità con cui le risonanze strette vengono selezionate per il controllo.
Band 20 Type Gamma: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predefinito: Bell	Sceglie la forma del filtro per questa banda.
Band 21 Attenuation Gamma: -96 a -3 Predefinito: -96	Imposta la quantità di risonanza selezionata che viene rimossa o udita nella modalità di ascolto isolato.
Band 21 Channel Mode Gamma: Stereo, Mid, Side Predefinito: Stereo	Sceglie quale canale stereo o area centrale/laterale cambia questa banda.
Band 21 Dynamic Gamma: Off, On Predefinito: Off	Consente a questa banda di spostarsi solo quando la frequenza selezionata diventa più forte o più bassa.
Band 21 Dynamic Attack Gamma: 0.1 a 200 Predefinito: 15	Imposta la velocità con cui la banda reagisce a un nuovo picco nella frequenza selezionata.
Band 21 Dynamic Range Gamma: -24 a 24 Predefinito: -6	Limita la distanza di spostamento del cinturino quando è attivo il controllo dinamico.
Band 21 Dynamic Ratio Gamma: 1 a 20 Predefinito: 2	Imposta la forza con cui la banda reagisce dopo aver oltrepassato la soglia.
Band 21 Dynamic Release Gamma: 1 a 2000 Predefinito: 150	Imposta la velocità con cui la banda ritorna dopo che la frequenza selezionata si è stabilizzata.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 21 Dynamic Threshold Gamma: -60 a 0 Predefinito: -24	Imposta il livello di volume della frequenza selezionata prima che inizi il movimento dinamico.
Band 21 Enabled Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva questo braccialetto EQ.
Band 21 Frequency Gamma: 20 a 20000 Predefinito: 1000	Sceglie l'area tonale modificata da questa banda.
Band 21 Gain Gamma: -24 a 24 Predefinito: 0	Alza o abbassa l'area tonale selezionata.
Band 21 Q Gamma: 0.1 a 30 Predefinito: 1	Imposta quanto ampio o stretto è il cambiamento tonale.
Band 21 Spectral Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva il controllo mirato delle risonanze strette attorno a questa banda.
Band 21 Spectral Depth Gamma: 0 a 24 Predefinito: 24	Imposta la forza con cui vengono ridotte le risonanze rilevate.
Band 21 Spectral Niddle Gamma: 0 a 100 Predefinito: 0	Concentra il controllo su risonanze più strette e più evidenti.
Band 21 Spectral Range Gamma: 0.05 a 8 Predefinito: 1	Limita la riduzione massima della risonanza attorno a questa banda.
Band 21 Spectral Sensitivity Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.5	Imposta la facilità con cui le risonanze strette vengono selezionate per il controllo.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 21 Type Gamma: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predefinito: Bell	Sceglie la forma del filtro per questa banda.
Band 22 Attenuation Gamma: -96 a -3 Predefinito: -96	Imposta la quantità di risonanza selezionata che viene rimossa o udita nella modalità di ascolto isolato.
Band 22 Channel Mode Gamma: Stereo, Mid, Side Predefinito: Stereo	Sceglie quale canale stereo o area centrale/laterale cambia questa banda.
Band 22 Dynamic Gamma: Off, On Predefinito: Off	Consente a questa banda di spostarsi solo quando la frequenza selezionata diventa più forte o più bassa.
Band 22 Dynamic Attack Gamma: 0.1 a 200 Predefinito: 15	Imposta la velocità con cui la banda reagisce a un nuovo picco nella frequenza selezionata.
Band 22 Dynamic Range Gamma: -24 a 24 Predefinito: -6	Limita la distanza di spostamento del cinturino quando è attivo il controllo dinamico.
Band 22 Dynamic Ratio Gamma: 1 a 20 Predefinito: 2	Imposta la forza con cui la banda reagisce dopo aver oltrepassato la soglia.
Band 22 Dynamic Release Gamma: 1 a 2000 Predefinito: 150	Imposta la velocità con cui la banda ritorna dopo che la frequenza selezionata si è stabilizzata.
Band 22 Dynamic Threshold Gamma: -60 a 0 Predefinito: -24	Imposta il livello di volume della frequenza selezionata prima che inizi il movimento dinamico.
Band 22 Enabled Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva questo bracciale EQ.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 22 Frequency Gamma: 20 a 20000 Predefinito: 1000	Sceglie l'area tonale modificata da questa banda.
Band 22 Gain Gamma: -24 a 24 Predefinito: 0	Alza o abbassa l'area tonale selezionata.
Band 22 Q Gamma: 0.1 a 30 Predefinito: 1	Imposta quanto ampio o stretto è il cambiamento tonale.
Band 22 Spectral Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva il controllo mirato delle risonanze strette attorno a questa banda.
Band 22 Spectral Depth Gamma: 0 a 24 Predefinito: 24	Imposta la forza con cui vengono ridotte le risonanze rilevate.
Band 22 Spectral Niddle Gamma: 0 a 100 Predefinito: 0	Concentra il controllo su risonanze più strette e più evidenti.
Band 22 Spectral Range Gamma: 0.05 a 8 Predefinito: 1	Limita la riduzione massima della risonanza attorno a questa banda.
Band 22 Spectral Sensitivity Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.5	Imposta la facilità con cui le risonanze strette vengono selezionate per il controllo.
Band 22 Type Gamma: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predefinito: Bell	Sceglie la forma del filtro per questa banda.
Band 23 Attenuation Gamma: -96 a -3 Predefinito: -96	Imposta la quantità di risonanza selezionata che viene rimossa o udita nella modalità di ascolto isolato.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 23 Channel Mode Gamma: Stereo, Mid, Side Predefinito: Stereo	Sceglie quale canale stereo o area centrale/laterale cambia questa banda.
Band 23 Dynamic Gamma: Off, On Predefinito: Off	Consente a questa banda di spostarsi solo quando la frequenza selezionata diventa più forte o più bassa.
Band 23 Dynamic Attack Gamma: 0.1 a 200 Predefinito: 15	Imposta la velocità con cui la banda reagisce a un nuovo picco nella frequenza selezionata.
Band 23 Dynamic Range Gamma: -24 a 24 Predefinito: -6	Limita la distanza di spostamento del cinturino quando è attivo il controllo dinamico.
Band 23 Dynamic Ratio Gamma: 1 a 20 Predefinito: 2	Imposta la forza con cui la banda reagisce dopo aver oltrepassato la soglia.
Band 23 Dynamic Release Gamma: 1 a 2000 Predefinito: 150	Imposta la velocità con cui la banda ritorna dopo che la frequenza selezionata si è stabilizzata.
Band 23 Dynamic Threshold Gamma: -60 a 0 Predefinito: -24	Imposta il livello di volume della frequenza selezionata prima che inizi il movimento dinamico.
Band 23 Enabled Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva questo bracciale EQ.
Band 23 Frequency Gamma: 20 a 20000 Predefinito: 1000	Sceglie l'area tonale modificata da questa banda.
Band 23 Gain Gamma: -24 a 24 Predefinito: 0	Alza o abbassa l'area tonale selezionata.
Band 23 Q Gamma: 0.1 a 30 Predefinito: 1	Imposta quanto ampio o stretto è il cambiamento tonale.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 23 Spectral Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva il controllo mirato delle risonanze strette attorno a questa banda.
Band 23 Spectral Depth Gamma: 0 a 24 Predefinito: 24	Imposta la forza con cui vengono ridotte le risonanze rilevate.
Band 23 Spectral Niddle Gamma: 0 a 100 Predefinito: 0	Concentra il controllo su risonanze più strette e più evidenti.
Band 23 Spectral Range Gamma: 0.05 a 8 Predefinito: 1	Limita la riduzione massima della risonanza attorno a questa banda.
Band 23 Spectral Sensitivity Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.5	Imposta la facilità con cui le risonanze strette vengono selezionate per il controllo.
Band 23 Type Gamma: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predefinito: Bell	Sceglie la forma del filtro per questa banda.
Band 24 Attenuation Gamma: -96 a -3 Predefinito: -96	Imposta la quantità di risonanza selezionata che viene rimossa o udita nella modalità di ascolto isolato.
Band 24 Channel Mode Gamma: Stereo, Mid, Side Predefinito: Stereo	Sceglie quale canale stereo o area centrale/laterale cambia questa banda.
Band 24 Dynamic Gamma: Off, On Predefinito: Off	Consente a questa banda di spostarsi solo quando la frequenza selezionata diventa più forte o più bassa.
Band 24 Dynamic Attack Gamma: 0.1 a 200 Predefinito: 15	Imposta la velocità con cui la banda reagisce a un nuovo picco nella frequenza selezionata.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 24 Dynamic Range Gamma: -24 a 24 Predefinito: -6	Limita la distanza di spostamento del cinturino quando è attivo il controllo dinamico.
Band 24 Dynamic Ratio Gamma: 1 a 20 Predefinito: 2	Imposta la forza con cui la banda reagisce dopo aver oltrepassato la soglia.
Band 24 Dynamic Release Gamma: 1 a 2000 Predefinito: 150	Imposta la velocità con cui la banda ritorna dopo che la frequenza selezionata si è stabilizzata.
Band 24 Dynamic Threshold Gamma: -60 a 0 Predefinito: -24	Imposta il livello di volume della frequenza selezionata prima che inizi il movimento dinamico.
Band 24 Enabled Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva questo bracciale EQ.
Band 24 Frequency Gamma: 20 a 20000 Predefinito: 1000	Sceglie l'area tonale modificata da questa banda.
Band 24 Gain Gamma: -24 a 24 Predefinito: 0	Alza o abbassa l'area tonale selezionata.
Band 24 Q Gamma: 0.1 a 30 Predefinito: 1	Imposta quanto ampio o stretto è il cambiamento tonale.
Band 24 Spectral Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva il controllo mirato delle risonanze strette attorno a questa banda.
Band 24 Spectral Depth Gamma: 0 a 24 Predefinito: 24	Imposta la forza con cui vengono ridotte le risonanze rilevate.
Band 24 Spectral Niddle Gamma: 0 a 100 Predefinito: 0	Concentra il controllo su risonanze più strette e più evidenti.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band 24 Spectral Range Gamma: 0.05 a 8 Predefinito: 1	Limita la riduzione massima della risonanza attorno a questa banda.
Band 24 Spectral Sensitivity Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.5	Imposta la facilità con cui le risonanze strette vengono selezionate per il controllo.
Band 24 Type Gamma: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Predefinito: Bell	Sceglie la forma del filtro per questa banda.
Bypass Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo.
Delta Band Gamma: 0 a 23 Predefinito: 0	Scegli quale banda ascoltare isolando solo il suono modificato da quella banda.
Delta Mode Gamma: Off, All bands, Selected band Predefinito: Off	Scegli se l'ascolto isolato segue una banda o la modalità di elaborazione corrente EQ.
Input Gain Gamma: -24 a 24 Predefinito: 0	Imposta il volume del suono che entra nel plug-in. Alzalo per una risposta più forte o abbassalo per avere più headroom.
Output Gain Gamma: -24 a 24 Predefinito: 0	Imposta il livello di ascolto finale dopo l'elaborazione.
Program Gamma: 6 programmi di fabbrica Predefinito: Init / Flat	Carica un punto di partenza della fabbrica. Successivamente regolare i controlli per adattarli al suono corrente.