

TB EQ

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Cel

Kształtuje ton i kontroluje ostre, dudniące lub rozpraszające częstotliwości za pomocą maksymalnie 24 precyzyjnych pasm.

Licencja: MIT License

To oprogramowanie jest objęte licencją w ramach licencji MIT. Prawa autorskie (c) 2026 TaebeumKim. Pełne warunki można znaleźć w pliku LICENCJA repozytorium.

Kontrolowane właściwości

Każda kontrolka jest wymieniona według nazwy panelu. Skorzystaj z opisu, aby zdecydować, czego słuchać, a następnie wprowadź drobne zmiany w kontekście muzyki.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 1 Attenuation Zasięg: -96 do -3 Domyślne: -96	Ustawia, jaka część wybranego rezonansu jest usuwana lub słyszalna w izolowanym trybie słuchania.
Band 1 Channel Mode Zasięg: Stereo, Mid, Side Domyślne: Stereo	Wybiera, który kanał stereo lub obszar środkowy/boczny ma zmieniać to pasmo.
Band 1 Dynamic Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Pozwala temu pasmowi poruszać się tylko wtedy, gdy wybrana częstotliwość staje się głośniejsza lub cichsza.
Band 1 Dynamic Attack Zasięg: 0.1 do 200 Domyślne: 15	Ustawia szybkość reakcji pasma na nowy szczyt w wybranej częstotliwości.
Band 1 Dynamic Range Zasięg: -24 do 24 Domyślne: -6	Ogranicza odległość, na jaką może się poruszać opaska, gdy aktywne jest sterowanie dynamiczne.
Band 1 Dynamic Ratio Zasięg: 1 do 20 Domyślne: 2	Ustawia siłę reakcji pasma po przekroczeniu progu.
Band 1 Dynamic Release Zasięg: 1 do 2000 Domyślne: 150	Ustawia szybkość powrotu pasma po ustabilizowaniu się wybranej częstotliwości.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 1 Dynamic Threshold Zasięg: -60 do 0 Domyślne: -24	Ustawia głośność wybranej częstotliwości, zanim rozpocznie się dynamiczny ruch.
Band 1 Enabled Zasięg: Off, On Domyślne: On	Włącza i wyłącza to pasmo EQ.
Band 1 Frequency Zasięg: 20 do 20000 Domyślne: 1000	Wybiera obszar tonalny, który zmienia to pasmo.
Band 1 Gain Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 0	Podnosi lub obniża wybrany obszar tonalny.
Band 1 Q Zasięg: 0.1 do 30 Domyślne: 1	Ustawia szerokość lub wąską zmianę tonalną.
Band 1 Spectral Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza skupioną kontrolę wąskich rezonansów wokół tego pasma.
Band 1 Spectral Depth Zasięg: 0 do 24 Domyślne: 24	Ustawia stopień redukcji wykrytych rezonansów.
Band 1 Spectral Niddle Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 0	Koncentruje kontrolę na węższych, bardziej zauważalnych rezonansach.
Band 1 Spectral Range Zasięg: 0.05 do 8 Domyślne: 1	Ogranicza maksymalną redukcję rezonansu wokół tego pasma.
Band 1 Spectral Sensitivity Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.5	Ustawia łatwość wybierania wąskich rezonansów do kontroli.
Band 1 Type Zasięg: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Domyślne: Bell	Wybiera kształt filtra dla tego pasma.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 2 Attenuation Zasięg: -96 do -3 Domyślne: -96	Ustawia, jaka część wybranego rezonansu jest usuwana lub słyszalna w izolowanym trybie słuchania.
Band 2 Channel Mode Zasięg: Stereo, Mid, Side Domyślne: Stereo	Wybiera, który kanał stereo lub obszar środkowy/boczny ma zmieniać to pasmo.
Band 2 Dynamic Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Pozwala temu pasmowi poruszać się tylko wtedy, gdy wybrana częstotliwość staje się głośniejsza lub cichsza.
Band 2 Dynamic Attack Zasięg: 0.1 do 200 Domyślne: 15	Ustawia szybkość reakcji pasma na nowy szczyt w wybranej częstotliwości.
Band 2 Dynamic Range Zasięg: -24 do 24 Domyślne: -6	Ogranicza odległość, na jaką może się poruszać opaska, gdy aktywne jest sterowanie dynamiczne.
Band 2 Dynamic Ratio Zasięg: 1 do 20 Domyślne: 2	Ustawia siłę reakcji pasma po przekroczeniu progu.
Band 2 Dynamic Release Zasięg: 1 do 2000 Domyślne: 150	Ustawia szybkość powrotu pasma po ustabilizowaniu się wybranej częstotliwości.
Band 2 Dynamic Threshold Zasięg: -60 do 0 Domyślne: -24	Ustawia głośność wybranej częstotliwości, zanim rozpocznie się dynamiczny ruch.
Band 2 Enabled Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza i wyłącza to pasmo EQ.
Band 2 Frequency Zasięg: 20 do 20000 Domyślne: 1000	Wybiera obszar tonalny, który zmienia to pasmo.
Band 2 Gain Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 0	Podnosi lub obniża wybrany obszar tonalny.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 2 Q Zasięg: 0.1 do 30 Domyślne: 1	Ustawia szerokość lub wąską zmianę tonalną.
Band 2 Spectral Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza skupioną kontrolę wąskich rezonansów wokół tego pasma.
Band 2 Spectral Depth Zasięg: 0 do 24 Domyślne: 24	Ustawia stopień redukcji wykrytych rezonansów.
Band 2 Spectral Niddle Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 0	Koncentruje kontrolę na węższych, bardziej zauważalnych rezonansach.
Band 2 Spectral Range Zasięg: 0.05 do 8 Domyślne: 1	Ogranicza maksymalną redukcję rezonansu wokół tego pasma.
Band 2 Spectral Sensitivity Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.5	Ustawia łatwość wybierania wąskich rezonansów do kontroli.
Band 2 Type Zasięg: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Domyślne: Bell	Wybiera kształt filtra dla tego pasma.
Band 3 Attenuation Zasięg: -96 do -3 Domyślne: -96	Ustawia, jaka część wybranego rezonansu jest usuwana lub słyszalna w izolowanym trybie słuchania.
Band 3 Channel Mode Zasięg: Stereo, Mid, Side Domyślne: Stereo	Wybiera, który kanał stereo lub obszar środkowy/boczny ma zmieniać to pasmo.
Band 3 Dynamic Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Pozwala temu pasmowi poruszać się tylko wtedy, gdy wybrana częstotliwość staje się głośniejsza lub cichsza.
Band 3 Dynamic Attack Zasięg: 0.1 do 200 Domyślne: 15	Ustawia szybkość reakcji pasma na nowy szczyt w wybranej częstotliwości.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 3 Dynamic Range Zasięg: -24 do 24 Domyślne: -6	Ogranicza odległość, na jaką może się poruszać opaska, gdy aktywne jest sterowanie dynamiczne.
Band 3 Dynamic Ratio Zasięg: 1 do 20 Domyślne: 2	Ustawia siłę reakcji pasma po przekroczeniu progu.
Band 3 Dynamic Release Zasięg: 1 do 2000 Domyślne: 150	Ustawia szybkość powrotu pasma po ustabilizowaniu się wybranej częstotliwości.
Band 3 Dynamic Threshold Zasięg: -60 do 0 Domyślne: -24	Ustawia głośność wybranej częstotliwości, zanim rozpocznie się dynamiczny ruch.
Band 3 Enabled Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza i wyłącza to pasmo EQ.
Band 3 Frequency Zasięg: 20 do 20000 Domyślne: 1000	Wybiera obszar tonalny, który zmienia to pasmo.
Band 3 Gain Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 0	Podnosi lub obniża wybrany obszar tonalny.
Band 3 Q Zasięg: 0.1 do 30 Domyślne: 1	Ustawia szerokość lub wąską zmianę tonalną.
Band 3 Spectral Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza skupioną kontrolę wąskich rezonansów wokół tego pasma.
Band 3 Spectral Depth Zasięg: 0 do 24 Domyślne: 24	Ustawia stopień redukcji wykrytych rezonansów.
Band 3 Spectral Niddle Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 0	Koncentruje kontrolę na węższych, bardziej zauważalnych rezonansach.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 3 Spectral Range Zasięg: 0.05 do 8 Domyślne: 1	Ogranicza maksymalną redukcję rezonansu wokół tego pasma.
Band 3 Spectral Sensitivity Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.5	Ustawia łatwość wybierania wąskich rezonansów do kontroli.
Band 3 Type Zasięg: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Domyślne: Bell	Wybiera kształt filtra dla tego pasma.
Band 4 Attenuation Zasięg: -96 do -3 Domyślne: -96	Ustawia, jaka część wybranego rezonansu jest usuwana lub słyszalna w izolowanym trybie słuchania.
Band 4 Channel Mode Zasięg: Stereo, Mid, Side Domyślne: Stereo	Wybiera, który kanał stereo lub obszar środkowy/boczny ma zmieniać to pasmo.
Band 4 Dynamic Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Pozwala temu pasmowi poruszać się tylko wtedy, gdy wybrana częstotliwość staje się głośniejsza lub cichsza.
Band 4 Dynamic Attack Zasięg: 0.1 do 200 Domyślne: 15	Ustawia szybkość reakcji pasma na nowy szczyt w wybranej częstotliwości.
Band 4 Dynamic Range Zasięg: -24 do 24 Domyślne: -6	Ogranicza odległość, na jaką może się poruszać opaska, gdy aktywne jest sterowanie dynamiczne.
Band 4 Dynamic Ratio Zasięg: 1 do 20 Domyślne: 2	Ustawia siłę reakcji pasma po przekroczeniu progu.
Band 4 Dynamic Release Zasięg: 1 do 2000 Domyślne: 150	Ustawia szybkość powrotu pasma po ustabilizowaniu się wybranej częstotliwości.
Band 4 Dynamic Threshold Zasięg: -60 do 0 Domyślne: -24	Ustawia głośność wybranej częstotliwości, zanim rozpocznie się dynamiczny ruch.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 4 Enabled Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza i wyłącza to pasmo EQ.
Band 4 Frequency Zasięg: 20 do 20000 Domyślne: 1000	Wybiera obszar tonalny, który zmienia to pasmo.
Band 4 Gain Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 0	Podnosi lub obniża wybrany obszar tonalny.
Band 4 Q Zasięg: 0.1 do 30 Domyślne: 1	Ustawia szerokość lub wąską zmianę tonalną.
Band 4 Spectral Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza skupioną kontrolę wąskich rezonansów wokół tego pasma.
Band 4 Spectral Depth Zasięg: 0 do 24 Domyślne: 24	Ustawia stopień redukcji wykrytych rezonansów.
Band 4 Spectral Niddle Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 0	Koncentruje kontrolę na węższych, bardziej zauważalnych rezonansach.
Band 4 Spectral Range Zasięg: 0.05 do 8 Domyślne: 1	Ogranicza maksymalną redukcję rezonansu wokół tego pasma.
Band 4 Spectral Sensitivity Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.5	Ustawia łatwość wybierania wąskich rezonansów do kontroli.
Band 4 Type Zasięg: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Domyślne: Bell	Wybiera kształt filtra dla tego pasma.
Band 5 Attenuation Zasięg: -96 do -3 Domyślne: -96	Ustawia, jaka część wybranego rezonansu jest usuwana lub słyszalna w izolowanym trybie słuchania.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 5 Channel Mode Zasięg: Stereo, Mid, Side Domyślne: Stereo	Wybiera, który kanał stereo lub obszar środkowy/boczny ma zmieniać to pasmo.
Band 5 Dynamic Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Pozwala temu pasmowi poruszać się tylko wtedy, gdy wybrana częstotliwość staje się głośniejsza lub cichsza.
Band 5 Dynamic Attack Zasięg: 0.1 do 200 Domyślne: 15	Ustawia szybkość reakcji pasma na nowy szczyt w wybranej częstotliwości.
Band 5 Dynamic Range Zasięg: -24 do 24 Domyślne: -6	Ogranicza odległość, na jaką może się poruszać opaska, gdy aktywne jest sterowanie dynamiczne.
Band 5 Dynamic Ratio Zasięg: 1 do 20 Domyślne: 2	Ustawia siłę reakcji pasma po przekroczeniu progu.
Band 5 Dynamic Release Zasięg: 1 do 2000 Domyślne: 150	Ustawia szybkość powrotu pasma po ustabilizowaniu się wybranej częstotliwości.
Band 5 Dynamic Threshold Zasięg: -60 do 0 Domyślne: -24	Ustawia głośność wybranej częstotliwości, zanim rozpocznie się dynamiczny ruch.
Band 5 Enabled Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza i wyłącza to pasmo EQ.
Band 5 Frequency Zasięg: 20 do 20000 Domyślne: 1000	Wybiera obszar tonalny, który zmienia to pasmo.
Band 5 Gain Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 0	Podnosi lub obniża wybrany obszar tonalny.
Band 5 Q Zasięg: 0.1 do 30 Domyślne: 1	Ustawia szerokość lub wąską zmianę tonalną.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 5 Spectral Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza skupioną kontrolę wąskich rezonansów wokół tego pasma.
Band 5 Spectral Depth Zasięg: 0 do 24 Domyślne: 24	Ustawia stopień redukcji wykrytych rezonansów.
Band 5 Spectral Niddle Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 0	Koncentruje kontrolę na węższych, bardziej zauważalnych rezonansach.
Band 5 Spectral Range Zasięg: 0.05 do 8 Domyślne: 1	Ogranicza maksymalną redukcję rezonansu wokół tego pasma.
Band 5 Spectral Sensitivity Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.5	Ustawia łatwość wybierania wąskich rezonansów do kontroli.
Band 5 Type Zasięg: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Domyślne: Bell	Wybiera kształt filtra dla tego pasma.
Band 6 Attenuation Zasięg: -96 do -3 Domyślne: -96	Ustawia, jaka część wybranego rezonansu jest usuwana lub słyszalna w izolowanym trybie słuchania.
Band 6 Channel Mode Zasięg: Stereo, Mid, Side Domyślne: Stereo	Wybiera, który kanał stereo lub obszar środkowy/boczny ma zmieniać to pasmo.
Band 6 Dynamic Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Pozwala temu pasmowi poruszać się tylko wtedy, gdy wybrana częstotliwość staje się głośniejsza lub cichsza.
Band 6 Dynamic Attack Zasięg: 0.1 do 200 Domyślne: 15	Ustawia szybkość reakcji pasma na nowy szczyt w wybranej częstotliwości.
Band 6 Dynamic Range Zasięg: -24 do 24 Domyślne: -6	Ogranicza odległość, na jaką może się poruszać opaska, gdy aktywne jest sterowanie dynamiczne.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 6 Dynamic Ratio Zasięg: 1 do 20 Domyślne: 2	Ustawia siłę reakcji pasma po przekroczeniu progu.
Band 6 Dynamic Release Zasięg: 1 do 2000 Domyślne: 150	Ustawia szybkość powrotu pasma po ustabilizowaniu się wybranej częstotliwości.
Band 6 Dynamic Threshold Zasięg: -60 do 0 Domyślne: -24	Ustawia głośność wybranej częstotliwości, zanim rozpocznie się dynamiczny ruch.
Band 6 Enabled Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza i wyłącza to pasmo EQ.
Band 6 Frequency Zasięg: 20 do 20000 Domyślne: 1000	Wybiera obszar tonalny, który zmienia to pasmo.
Band 6 Gain Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 0	Podnosi lub obniża wybrany obszar tonalny.
Band 6 Q Zasięg: 0.1 do 30 Domyślne: 1	Ustawia szerokość lub wąską zmianę tonalną.
Band 6 Spectral Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza skupioną kontrolę wąskich rezonansów wokół tego pasma.
Band 6 Spectral Depth Zasięg: 0 do 24 Domyślne: 24	Ustawia stopień redukcji wykrytych rezonansów.
Band 6 Spectral Niddle Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 0	Koncentruje kontrolę na węższych, bardziej zauważalnych rezonansach.
Band 6 Spectral Range Zasięg: 0.05 do 8 Domyślne: 1	Ogranicza maksymalną redukcję rezonansu wokół tego pasma.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 6 Spectral Sensitivity Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.5	Ustawia łatwość wybierania wąskich rezonansów do kontroli.
Band 6 Type Zasięg: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Domyślne: Bell	Wybiera kształt filtra dla tego pasma.
Band 7 Attenuation Zasięg: -96 do -3 Domyślne: -96	Ustawia, jaka część wybranego rezonansu jest usuwana lub słyszalna w izolowanym trybie słuchania.
Band 7 Channel Mode Zasięg: Stereo, Mid, Side Domyślne: Stereo	Wybiera, który kanał stereo lub obszar środkowy/boczny ma zmieniać to pasmo.
Band 7 Dynamic Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Pozwala temu pasmowi poruszać się tylko wtedy, gdy wybrana częstotliwość staje się głośniejsza lub cichsza.
Band 7 Dynamic Attack Zasięg: 0.1 do 200 Domyślne: 15	Ustawia szybkość reakcji pasma na nowy szczyt w wybranej częstotliwości.
Band 7 Dynamic Range Zasięg: -24 do 24 Domyślne: -6	Ogranicza odległość, na jaką może się poruszać opaska, gdy aktywne jest sterowanie dynamiczne.
Band 7 Dynamic Ratio Zasięg: 1 do 20 Domyślne: 2	Ustawia siłę reakcji pasma po przekroczeniu progu.
Band 7 Dynamic Release Zasięg: 1 do 2000 Domyślne: 150	Ustawia szybkość powrotu pasma po ustabilizowaniu się wybranej częstotliwości.
Band 7 Dynamic Threshold Zasięg: -60 do 0 Domyślne: -24	Ustawia głośność wybranej częstotliwości, zanim rozpocznie się dynamiczny ruch.
Band 7 Enabled Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza i wyłącza to pasmo EQ.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 7 Frequency Zasięg: 20 do 20000 Domyślne: 1000	Wybiera obszar tonalny, który zmienia to pasmo.
Band 7 Gain Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 0	Podnosi lub obniża wybrany obszar tonalny.
Band 7 Q Zasięg: 0.1 do 30 Domyślne: 1	Ustawia szerokość lub wąską zmianę tonalną.
Band 7 Spectral Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza skupioną kontrolę wąskich rezonansów wokół tego pasma.
Band 7 Spectral Depth Zasięg: 0 do 24 Domyślne: 24	Ustawia stopień redukcji wykrytych rezonansów.
Band 7 Spectral Niddle Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 0	Koncentruje kontrolę na węższych, bardziej zauważalnych rezonansach.
Band 7 Spectral Range Zasięg: 0.05 do 8 Domyślne: 1	Ogranicza maksymalną redukcję rezonansu wokół tego pasma.
Band 7 Spectral Sensitivity Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.5	Ustawia łatwość wybierania wąskich rezonansów do kontroli.
Band 7 Type Zasięg: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Domyślne: Bell	Wybiera kształt filtra dla tego pasma.
Band 8 Attenuation Zasięg: -96 do -3 Domyślne: -96	Ustawia, jaka część wybranego rezonansu jest usuwana lub słyszalna w izolowanym trybie słuchania.
Band 8 Channel Mode Zasięg: Stereo, Mid, Side Domyślne: Stereo	Wybiera, który kanał stereo lub obszar środkowy/boczny ma zmieniać to pasmo.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 8 Dynamic Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Pozwala temu pasmowi poruszać się tylko wtedy, gdy wybrana częstotliwość staje się głośniejsza lub cichsza.
Band 8 Dynamic Attack Zasięg: 0.1 do 200 Domyślne: 15	Ustawia szybkość reakcji pasma na nowy szczyt w wybranej częstotliwości.
Band 8 Dynamic Range Zasięg: -24 do 24 Domyślne: -6	Ogranicza odległość, na jaką może się poruszać opaska, gdy aktywne jest sterowanie dynamiczne.
Band 8 Dynamic Ratio Zasięg: 1 do 20 Domyślne: 2	Ustawia siłę reakcji pasma po przekroczeniu progu.
Band 8 Dynamic Release Zasięg: 1 do 2000 Domyślne: 150	Ustawia szybkość powrotu pasma po ustabilizowaniu się wybranej częstotliwości.
Band 8 Dynamic Threshold Zasięg: -60 do 0 Domyślne: -24	Ustawia głośność wybranej częstotliwości, zanim rozpocznie się dynamiczny ruch.
Band 8 Enabled Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza i wyłącza to pasmo EQ.
Band 8 Frequency Zasięg: 20 do 20000 Domyślne: 1000	Wybiera obszar tonalny, który zmienia to pasmo.
Band 8 Gain Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 0	Podnosi lub obniża wybrany obszar tonalny.
Band 8 Q Zasięg: 0.1 do 30 Domyślne: 1	Ustawia szerokość lub wąską zmianę tonalną.
Band 8 Spectral Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza skupioną kontrolę wąskich rezonansów wokół tego pasma.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 8 Spectral Depth Zasięg: 0 do 24 Domyślne: 24	Ustawia stopień redukcji wykrytych rezonansów.
Band 8 Spectral Niddle Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 0	Koncentruje kontrolę na węższych, bardziej zauważalnych rezonansach.
Band 8 Spectral Range Zasięg: 0.05 do 8 Domyślne: 1	Ogranicza maksymalną redukcję rezonansu wokół tego pasma.
Band 8 Spectral Sensitivity Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.5	Ustawia łatwość wybierania wąskich rezonansów do kontroli.
Band 8 Type Zasięg: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Domyślne: Bell	Wybiera kształt filtra dla tego pasma.
Band 9 Attenuation Zasięg: -96 do -3 Domyślne: -96	Ustawia, jaka część wybranego rezonansu jest usuwana lub słyszalna w izolowanym trybie słuchania.
Band 9 Channel Mode Zasięg: Stereo, Mid, Side Domyślne: Stereo	Wybiera, który kanał stereo lub obszar środkowy/boczny ma zmieniać to pasmo.
Band 9 Dynamic Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Pozwala temu pasmowi poruszać się tylko wtedy, gdy wybrana częstotliwość staje się głośniejsza lub cichsza.
Band 9 Dynamic Attack Zasięg: 0.1 do 200 Domyślne: 15	Ustawia szybkość reakcji pasma na nowy szczyt w wybranej częstotliwości.
Band 9 Dynamic Range Zasięg: -24 do 24 Domyślne: -6	Ogranicza odległość, na jaką może się poruszać opaska, gdy aktywne jest sterowanie dynamiczne.
Band 9 Dynamic Ratio Zasięg: 1 do 20 Domyślne: 2	Ustawia siłę reakcji pasma po przekroczeniu progu.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 9 Dynamic Release Zasięg: 1 do 2000 Domyślne: 150	Ustawia szybkość powrotu pasma po ustabilizowaniu się wybranej częstotliwości.
Band 9 Dynamic Threshold Zasięg: -60 do 0 Domyślne: -24	Ustawia głośność wybranej częstotliwości, zanim rozpocznie się dynamiczny ruch.
Band 9 Enabled Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza i wyłącza to pasmo EQ.
Band 9 Frequency Zasięg: 20 do 20000 Domyślne: 1000	Wybiera obszar tonalny, który zmienia to pasmo.
Band 9 Gain Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 0	Podnosi lub obniża wybrany obszar tonalny.
Band 9 Q Zasięg: 0.1 do 30 Domyślne: 1	Ustawia szerokość lub wąską zmianę tonalną.
Band 9 Spectral Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza skupioną kontrolę wąskich rezonansów wokół tego pasma.
Band 9 Spectral Depth Zasięg: 0 do 24 Domyślne: 24	Ustawia stopień redukcji wykrytych rezonansów.
Band 9 Spectral Niddle Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 0	Koncentruje kontrolę na węższych, bardziej zauważalnych rezonansach.
Band 9 Spectral Range Zasięg: 0.05 do 8 Domyślne: 1	Ogranicza maksymalną redukcję rezonansu wokół tego pasma.
Band 9 Spectral Sensitivity Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.5	Ustawia łatwość wybierania wąskich rezonansów do kontroli.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 9 Type Zasięg: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Domyślne: Bell	Wybiera kształt filtra dla tego pasma.
Band 10 Attenuation Zasięg: -96 do -3 Domyślne: -96	Ustawia, jaka część wybranego rezonansu jest usuwana lub słyszalna w izolowanym trybie słuchania.
Band 10 Channel Mode Zasięg: Stereo, Mid, Side Domyślne: Stereo	Wybiera, który kanał stereo lub obszar środkowy/boczny ma zmieniać to pasmo.
Band 10 Dynamic Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Pozwala temu pasmowi poruszać się tylko wtedy, gdy wybrana częstotliwość staje się głośniejsza lub cichsza.
Band 10 Dynamic Attack Zasięg: 0.1 do 200 Domyślne: 15	Ustawia szybkość reakcji pasma na nowy szczyt w wybranej częstotliwości.
Band 10 Dynamic Range Zasięg: -24 do 24 Domyślne: -6	Ogranicza odległość, na jaką może się poruszać opaska, gdy aktywne jest sterowanie dynamiczne.
Band 10 Dynamic Ratio Zasięg: 1 do 20 Domyślne: 2	Ustawia siłę reakcji pasma po przekroczeniu progu.
Band 10 Dynamic Release Zasięg: 1 do 2000 Domyślne: 150	Ustawia szybkość powrotu pasma po ustabilizowaniu się wybranej częstotliwości.
Band 10 Dynamic Threshold Zasięg: -60 do 0 Domyślne: -24	Ustawia głośność wybranej częstotliwości, zanim rozpocznie się dynamiczny ruch.
Band 10 Enabled Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza i wyłącza to pasmo EQ.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 10 Frequency Zasięg: 20 do 20000 Domyślne: 1000	Wybiera obszar tonalny, który zmienia to pasmo.
Band 10 Gain Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 0	Podnosi lub obniża wybrany obszar tonalny.
Band 10 Q Zasięg: 0.1 do 30 Domyślne: 1	Ustawia szerokość lub wąską zmianę tonalną.
Band 10 Spectral Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza skupioną kontrolę wąskich rezonansów wokół tego pasma.
Band 10 Spectral Depth Zasięg: 0 do 24 Domyślne: 24	Ustawia stopień redukcji wykrytych rezonansów.
Band 10 Spectral Niddle Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 0	Koncentruje kontrolę na węższych, bardziej zauważalnych rezonansach.
Band 10 Spectral Range Zasięg: 0.05 do 8 Domyślne: 1	Ogranicza maksymalną redukcję rezonansu wokół tego pasma.
Band 10 Spectral Sensitivity Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.5	Ustawia łatwość wybierania wąskich rezonansów do kontroli.
Band 10 Type Zasięg: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Domyślne: Bell	Wybiera kształt filtra dla tego pasma.
Band 11 Attenuation Zasięg: -96 do -3 Domyślne: -96	Ustawia, jaka część wybranego rezonansu jest usuwana lub słyszalna w izolowanym trybie słuchania.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 11 Channel Mode Zasięg: Stereo, Mid, Side Domyślne: Stereo	Wybiera, który kanał stereo lub obszar środkowy/boczny ma zmieniać to pasmo.
Band 11 Dynamic Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Pozwala temu pasmowi poruszać się tylko wtedy, gdy wybrana częstotliwość staje się głośniejsza lub cichsza.
Band 11 Dynamic Attack Zasięg: 0.1 do 200 Domyślne: 15	Ustawia szybkość reakcji pasma na nowy szczyt w wybranej częstotliwości.
Band 11 Dynamic Range Zasięg: -24 do 24 Domyślne: -6	Ogranicza odległość, na jaką może się poruszać opaska, gdy aktywne jest sterowanie dynamiczne.
Band 11 Dynamic Ratio Zasięg: 1 do 20 Domyślne: 2	Ustawia siłę reakcji pasma po przekroczeniu progu.
Band 11 Dynamic Release Zasięg: 1 do 2000 Domyślne: 150	Ustawia szybkość powrotu pasma po ustabilizowaniu się wybranej częstotliwości.
Band 11 Dynamic Threshold Zasięg: -60 do 0 Domyślne: -24	Ustawia głośność wybranej częstotliwości, zanim rozpocznie się dynamiczny ruch.
Band 11 Enabled Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza i wyłącza to pasmo EQ.
Band 11 Frequency Zasięg: 20 do 20000 Domyślne: 1000	Wybiera obszar tonalny, który zmienia to pasmo.
Band 11 Gain Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 0	Podnosi lub obniża wybrany obszar tonalny.
Band 11 Q Zasięg: 0.1 do 30 Domyślne: 1	Ustawia szerokość lub wąską zmianę tonalną.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 11 Spectral Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza skupioną kontrolę wąskich rezonansów wokół tego pasma.
Band 11 Spectral Depth Zasięg: 0 do 24 Domyślne: 24	Ustawia stopień redukcji wykrytych rezonansów.
Band 11 Spectral Niddle Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 0	Koncentruje kontrolę na węższych, bardziej zauważalnych rezonansach.
Band 11 Spectral Range Zasięg: 0.05 do 8 Domyślne: 1	Ogranicza maksymalną redukcję rezonansu wokół tego pasma.
Band 11 Spectral Sensitivity Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.5	Ustawia łatwość wybierania wąskich rezonansów do kontroli.
Band 11 Type Zasięg: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Domyślne: Bell	Wybiera kształt filtra dla tego pasma.
Band 12 Attenuation Zasięg: -96 do -3 Domyślne: -96	Ustawia, jaka część wybranego rezonansu jest usuwana lub słyszalna w izolowanym trybie słuchania.
Band 12 Channel Mode Zasięg: Stereo, Mid, Side Domyślne: Stereo	Wybiera, który kanał stereo lub obszar środkowy/boczny ma zmieniać to pasmo.
Band 12 Dynamic Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Pozwala temu pasmowi poruszać się tylko wtedy, gdy wybrana częstotliwość staje się głośniejsza lub cichsza.
Band 12 Dynamic Attack Zasięg: 0.1 do 200 Domyślne: 15	Ustawia szybkość reakcji pasma na nowy szczyt w wybranej częstotliwości.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 12 Dynamic Range Zasięg: -24 do 24 Domyślne: -6	Ogranicza odległość, na jaką może się poruszać opaska, gdy aktywne jest sterowanie dynamiczne.
Band 12 Dynamic Ratio Zasięg: 1 do 20 Domyślne: 2	Ustawia siłę reakcji pasma po przekroczeniu progu.
Band 12 Dynamic Release Zasięg: 1 do 2000 Domyślne: 150	Ustawia szybkość powrotu pasma po ustabilizowaniu się wybranej częstotliwości.
Band 12 Dynamic Threshold Zasięg: -60 do 0 Domyślne: -24	Ustawia głośność wybranej częstotliwości, zanim rozpocznie się dynamiczny ruch.
Band 12 Enabled Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza i wyłącza to pasmo EQ.
Band 12 Frequency Zasięg: 20 do 20000 Domyślne: 1000	Wybiera obszar tonalny, który zmienia to pasmo.
Band 12 Gain Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 0	Podnosi lub obniża wybrany obszar tonalny.
Band 12 Q Zasięg: 0.1 do 30 Domyślne: 1	Ustawia szerokość lub wąską zmianę tonalną.
Band 12 Spectral Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza skupioną kontrolę wąskich rezonansów wokół tego pasma.
Band 12 Spectral Depth Zasięg: 0 do 24 Domyślne: 24	Ustawia stopień redukcji wykrytych rezonansów.
Band 12 Spectral Niddle Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 0	Koncentruje kontrolę na węższych, bardziej zauważalnych rezonansach.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 12 Spectral Range Zasięg: 0.05 do 8 Domyślne: 1	Ogranicza maksymalną redukcję rezonansu wokół tego pasma.
Band 12 Spectral Sensitivity Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.5	Ustawia łatwość wybierania wąskich rezonansów do kontroli.
Band 12 Type Zasięg: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Domyślne: Bell	Wybiera kształt filtra dla tego pasma.
Band 13 Attenuation Zasięg: -96 do -3 Domyślne: -96	Ustawia, jaka część wybranego rezonansu jest usuwana lub słyszalna w izolowanym trybie słuchania.
Band 13 Channel Mode Zasięg: Stereo, Mid, Side Domyślne: Stereo	Wybiera, który kanał stereo lub obszar środkowy/boczny ma zmieniać to pasmo.
Band 13 Dynamic Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Pozwala temu pasmowi poruszać się tylko wtedy, gdy wybrana częstotliwość staje się głośniejsza lub cichsza.
Band 13 Dynamic Attack Zasięg: 0.1 do 200 Domyślne: 15	Ustawia szybkość reakcji pasma na nowy szczyt w wybranej częstotliwości.
Band 13 Dynamic Range Zasięg: -24 do 24 Domyślne: -6	Ogranicza odległość, na jaką może się poruszać opaska, gdy aktywne jest sterowanie dynamiczne.
Band 13 Dynamic Ratio Zasięg: 1 do 20 Domyślne: 2	Ustawia siłę reakcji pasma po przekroczeniu progu.
Band 13 Dynamic Release Zasięg: 1 do 2000 Domyślne: 150	Ustawia szybkość powrotu pasma po ustabilizowaniu się wybranej częstotliwości.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 13 Dynamic Threshold Zasięg: -60 do 0 Domyślne: -24	Ustawia głośność wybranej częstotliwości, zanim rozpocznie się dynamiczny ruch.
Band 13 Enabled Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza i wyłącza to pasmo EQ.
Band 13 Frequency Zasięg: 20 do 20000 Domyślne: 1000	Wybiera obszar tonalny, który zmienia to pasmo.
Band 13 Gain Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 0	Podnosi lub obniża wybrany obszar tonalny.
Band 13 Q Zasięg: 0.1 do 30 Domyślne: 1	Ustawia szerokość lub wąską zmianę tonalną.
Band 13 Spectral Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza skupioną kontrolę wąskich rezonansów wokół tego pasma.
Band 13 Spectral Depth Zasięg: 0 do 24 Domyślne: 24	Ustawia stopień redukcji wykrytych rezonansów.
Band 13 Spectral Niddle Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 0	Koncentruje kontrolę na wąszych, bardziej zauważalnych rezonansach.
Band 13 Spectral Range Zasięg: 0.05 do 8 Domyślne: 1	Ogranicza maksymalną redukcję rezonansu wokół tego pasma.
Band 13 Spectral Sensitivity Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.5	Ustawia łatwość wybierania wąskich rezonansów do kontroli.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 13 Type Zasięg: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Domyślne: Bell	Wybiera kształt filtra dla tego pasma.
Band 14 Attenuation Zasięg: -96 do -3 Domyślne: -96	Ustawia, jaka część wybranego rezonansu jest usuwana lub słyszalna w izolowanym trybie słuchania.
Band 14 Channel Mode Zasięg: Stereo, Mid, Side Domyślne: Stereo	Wybiera, który kanał stereo lub obszar środkowy/boczny ma zmieniać to pasmo.
Band 14 Dynamic Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Pozwala temu pasmowi poruszać się tylko wtedy, gdy wybrana częstotliwość staje się głośniejsza lub cichsza.
Band 14 Dynamic Attack Zasięg: 0.1 do 200 Domyślne: 15	Ustawia szybkość reakcji pasma na nowy szczyt w wybranej częstotliwości.
Band 14 Dynamic Range Zasięg: -24 do 24 Domyślne: -6	Ogranicza odległość, na jaką może się poruszać opaska, gdy aktywne jest sterowanie dynamiczne.
Band 14 Dynamic Ratio Zasięg: 1 do 20 Domyślne: 2	Ustawia siłę reakcji pasma po przekroczeniu progu.
Band 14 Dynamic Release Zasięg: 1 do 2000 Domyślne: 150	Ustawia szybkość powrotu pasma po ustabilizowaniu się wybranej częstotliwości.
Band 14 Dynamic Threshold Zasięg: -60 do 0 Domyślne: -24	Ustawia głośność wybranej częstotliwości, zanim rozpocznie się dynamiczny ruch.
Band 14 Enabled Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza i wyłącza to pasmo EQ.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 14 Frequency Zasięg: 20 do 20000 Domyślne: 1000	Wybiera obszar tonalny, który zmienia to pasmo.
Band 14 Gain Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 0	Podnosi lub obniża wybrany obszar tonalny.
Band 14 Q Zasięg: 0.1 do 30 Domyślne: 1	Ustawia szerokość lub wąską zmianę tonalną.
Band 14 Spectral Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza skupioną kontrolę wąskich rezonansów wokół tego pasma.
Band 14 Spectral Depth Zasięg: 0 do 24 Domyślne: 24	Ustawia stopień redukcji wykrytych rezonansów.
Band 14 Spectral Niddle Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 0	Koncentruje kontrolę na węższych, bardziej zauważalnych rezonansach.
Band 14 Spectral Range Zasięg: 0.05 do 8 Domyślne: 1	Ogranicza maksymalną redukcję rezonansu wokół tego pasma.
Band 14 Spectral Sensitivity Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.5	Ustawia łatwość wybierania wąskich rezonansów do kontroli.
Band 14 Type Zasięg: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Domyślne: Bell	Wybiera kształt filtra dla tego pasma.
Band 15 Attenuation Zasięg: -96 do -3 Domyślne: -96	Ustawia, jaka część wybranego rezonansu jest usuwana lub słyszalna w izolowanym trybie słuchania.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 15 Channel Mode Zasięg: Stereo, Mid, Side Domyślne: Stereo	Wybiera, który kanał stereo lub obszar środkowy/boczny ma zmieniać to pasmo.
Band 15 Dynamic Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Pozwala temu pasmowi poruszać się tylko wtedy, gdy wybrana częstotliwość staje się głośniejsza lub cichsza.
Band 15 Dynamic Attack Zasięg: 0.1 do 200 Domyślne: 15	Ustawia szybkość reakcji pasma na nowy szczyt w wybranej częstotliwości.
Band 15 Dynamic Range Zasięg: -24 do 24 Domyślne: -6	Ogranicza odległość, na jaką może się poruszać opaska, gdy aktywne jest sterowanie dynamiczne.
Band 15 Dynamic Ratio Zasięg: 1 do 20 Domyślne: 2	Ustawia siłę reakcji pasma po przekroczeniu progu.
Band 15 Dynamic Release Zasięg: 1 do 2000 Domyślne: 150	Ustawia szybkość powrotu pasma po ustabilizowaniu się wybranej częstotliwości.
Band 15 Dynamic Threshold Zasięg: -60 do 0 Domyślne: -24	Ustawia głośność wybranej częstotliwości, zanim rozpocznie się dynamiczny ruch.
Band 15 Enabled Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza i wyłącza to pasmo EQ.
Band 15 Frequency Zasięg: 20 do 20000 Domyślne: 1000	Wybiera obszar tonalny, który zmienia to pasmo.
Band 15 Gain Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 0	Podnosi lub obniża wybrany obszar tonalny.
Band 15 Q Zasięg: 0.1 do 30 Domyślne: 1	Ustawia szerokość lub wąską zmianę tonalną.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 15 Spectral Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza skupioną kontrolę wąskich rezonansów wokół tego pasma.
Band 15 Spectral Depth Zasięg: 0 do 24 Domyślne: 24	Ustawia stopień redukcji wykrytych rezonansów.
Band 15 Spectral Niddle Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 0	Koncentruje kontrolę na węższych, bardziej zauważalnych rezonansach.
Band 15 Spectral Range Zasięg: 0.05 do 8 Domyślne: 1	Ogranicza maksymalną redukcję rezonansu wokół tego pasma.
Band 15 Spectral Sensitivity Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.5	Ustawia łatwość wybierania wąskich rezonansów do kontroli.
Band 15 Type Zasięg: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Domyślne: Bell	Wybiera kształt filtra dla tego pasma.
Band 16 Attenuation Zasięg: -96 do -3 Domyślne: -96	Ustawia, jaka część wybranego rezonansu jest usuwana lub słyszalna w izolowanym trybie słuchania.
Band 16 Channel Mode Zasięg: Stereo, Mid, Side Domyślne: Stereo	Wybiera, który kanał stereo lub obszar środkowy/boczny ma zmieniać to pasmo.
Band 16 Dynamic Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Pozwala temu pasmowi poruszać się tylko wtedy, gdy wybrana częstotliwość staje się głośniejsza lub cichsza.
Band 16 Dynamic Attack Zasięg: 0.1 do 200 Domyślne: 15	Ustawia szybkość reakcji pasma na nowy szczyt w wybranej częstotliwości.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 16 Dynamic Range Zasięg: -24 do 24 Domyślne: -6	Ogranicza odległość, na jaką może się poruszać opaska, gdy aktywne jest sterowanie dynamiczne.
Band 16 Dynamic Ratio Zasięg: 1 do 20 Domyślne: 2	Ustawia siłę reakcji pasma po przekroczeniu progu.
Band 16 Dynamic Release Zasięg: 1 do 2000 Domyślne: 150	Ustawia szybkość powrotu pasma po ustabilizowaniu się wybranej częstotliwości.
Band 16 Dynamic Threshold Zasięg: -60 do 0 Domyślne: -24	Ustawia głośność wybranej częstotliwości, zanim rozpocznie się dynamiczny ruch.
Band 16 Enabled Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza i wyłącza to pasmo EQ.
Band 16 Frequency Zasięg: 20 do 20000 Domyślne: 1000	Wybiera obszar tonalny, który zmienia to pasmo.
Band 16 Gain Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 0	Podnosi lub obniża wybrany obszar tonalny.
Band 16 Q Zasięg: 0.1 do 30 Domyślne: 1	Ustawia szerokość lub wąską zmianę tonalną.
Band 16 Spectral Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza skupioną kontrolę wąskich rezonansów wokół tego pasma.
Band 16 Spectral Depth Zasięg: 0 do 24 Domyślne: 24	Ustawia stopień redukcji wykrytych rezonansów.
Band 16 Spectral Niddle Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 0	Koncentruje kontrolę na węższych, bardziej zauważalnych rezonansach.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 16 Spectral Range Zasięg: 0.05 do 8 Domyślne: 1	Ogranicza maksymalną redukcję rezonansu wokół tego pasma.
Band 16 Spectral Sensitivity Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.5	Ustawia łatwość wybierania wąskich rezonansów do kontroli.
Band 16 Type Zasięg: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Domyślne: Bell	Wybiera kształt filtra dla tego pasma.
Band 17 Attenuation Zasięg: -96 do -3 Domyślne: -96	Ustawia, jaka część wybranego rezonansu jest usuwana lub słyszalna w izolowanym trybie słuchania.
Band 17 Channel Mode Zasięg: Stereo, Mid, Side Domyślne: Stereo	Wybiera, który kanał stereo lub obszar środkowy/boczny ma zmieniać to pasmo.
Band 17 Dynamic Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Pozwala temu pasmowi poruszać się tylko wtedy, gdy wybrana częstotliwość staje się głośniejsza lub cichsza.
Band 17 Dynamic Attack Zasięg: 0.1 do 200 Domyślne: 15	Ustawia szybkość reakcji pasma na nowy szczyt w wybranej częstotliwości.
Band 17 Dynamic Range Zasięg: -24 do 24 Domyślne: -6	Ogranicza odległość, na jaką może się poruszać opaska, gdy aktywne jest sterowanie dynamiczne.
Band 17 Dynamic Ratio Zasięg: 1 do 20 Domyślne: 2	Ustawia siłę reakcji pasma po przekroczeniu progu.
Band 17 Dynamic Release Zasięg: 1 do 2000 Domyślne: 150	Ustawia szybkość powrotu pasma po ustabilizowaniu się wybranej częstotliwości.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 17 Dynamic Threshold Zasięg: -60 do 0 Domyślne: -24	Ustawia głośność wybranej częstotliwości, zanim rozpocznie się dynamiczny ruch.
Band 17 Enabled Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza i wyłącza to pasmo EQ.
Band 17 Frequency Zasięg: 20 do 20000 Domyślne: 1000	Wybiera obszar tonalny, który zmienia to pasmo.
Band 17 Gain Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 0	Podnosi lub obniża wybrany obszar tonalny.
Band 17 Q Zasięg: 0.1 do 30 Domyślne: 1	Ustawia szerokość lub wąską zmianę tonalną.
Band 17 Spectral Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza skupioną kontrolę wąskich rezonansów wokół tego pasma.
Band 17 Spectral Depth Zasięg: 0 do 24 Domyślne: 24	Ustawia stopień redukcji wykrytych rezonansów.
Band 17 Spectral Niddle Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 0	Koncentruje kontrolę na wąszych, bardziej zauważalnych rezonansach.
Band 17 Spectral Range Zasięg: 0.05 do 8 Domyślne: 1	Ogranicza maksymalną redukcję rezonansu wokół tego pasma.
Band 17 Spectral Sensitivity Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.5	Ustawia łatwość wybierania wąskich rezonansów do kontroli.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 17 Type Zasięg: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Domyślne: Bell	Wybiera kształt filtra dla tego pasma.
Band 18 Attenuation Zasięg: -96 do -3 Domyślne: -96	Ustawia, jaka część wybranego rezonansu jest usuwana lub słyszalna w izolowanym trybie słuchania.
Band 18 Channel Mode Zasięg: Stereo, Mid, Side Domyślne: Stereo	Wybiera, który kanał stereo lub obszar środkowy/boczny ma zmieniać to pasmo.
Band 18 Dynamic Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Pozwala temu pasmowi poruszać się tylko wtedy, gdy wybrana częstotliwość staje się głośniejsza lub cichsza.
Band 18 Dynamic Attack Zasięg: 0.1 do 200 Domyślne: 15	Ustawia szybkość reakcji pasma na nowy szczyt w wybranej częstotliwości.
Band 18 Dynamic Range Zasięg: -24 do 24 Domyślne: -6	Ogranicza odległość, na jaką może się poruszać opaska, gdy aktywne jest sterowanie dynamiczne.
Band 18 Dynamic Ratio Zasięg: 1 do 20 Domyślne: 2	Ustawia siłę reakcji pasma po przekroczeniu progu.
Band 18 Dynamic Release Zasięg: 1 do 2000 Domyślne: 150	Ustawia szybkość powrotu pasma po ustabilizowaniu się wybranej częstotliwości.
Band 18 Dynamic Threshold Zasięg: -60 do 0 Domyślne: -24	Ustawia głośność wybranej częstotliwości, zanim rozpocznie się dynamiczny ruch.
Band 18 Enabled Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza i wyłącza to pasmo EQ.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 18 Frequency Zasięg: 20 do 20000 Domyślne: 1000	Wybiera obszar tonalny, który zmienia to pasmo.
Band 18 Gain Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 0	Podnosi lub obniża wybrany obszar tonalny.
Band 18 Q Zasięg: 0.1 do 30 Domyślne: 1	Ustawia szerokość lub wąską zmianę tonalną.
Band 18 Spectral Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza skupioną kontrolę wąskich rezonansów wokół tego pasma.
Band 18 Spectral Depth Zasięg: 0 do 24 Domyślne: 24	Ustawia stopień redukcji wykrytych rezonansów.
Band 18 Spectral Niddle Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 0	Koncentruje kontrolę na węższych, bardziej zauważalnych rezonansach.
Band 18 Spectral Range Zasięg: 0.05 do 8 Domyślne: 1	Ogranicza maksymalną redukcję rezonansu wokół tego pasma.
Band 18 Spectral Sensitivity Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.5	Ustawia łatwość wybierania wąskich rezonansów do kontroli.
Band 18 Type Zasięg: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Domyślne: Bell	Wybiera kształt filtra dla tego pasma.
Band 19 Attenuation Zasięg: -96 do -3 Domyślne: -96	Ustawia, jaka część wybranego rezonansu jest usuwana lub słyszalna w izolowanym trybie słuchania.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 19 Channel Mode Zasięg: Stereo, Mid, Side Domyślne: Stereo	Wybiera, który kanał stereo lub obszar środkowy/boczny ma zmieniać to pasmo.
Band 19 Dynamic Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Pozwala temu pasmowi poruszać się tylko wtedy, gdy wybrana częstotliwość staje się głośniejsza lub cichsza.
Band 19 Dynamic Attack Zasięg: 0.1 do 200 Domyślne: 15	Ustawia szybkość reakcji pasma na nowy szczyt w wybranej częstotliwości.
Band 19 Dynamic Range Zasięg: -24 do 24 Domyślne: -6	Ogranicza odległość, na jaką może się poruszać opaska, gdy aktywne jest sterowanie dynamiczne.
Band 19 Dynamic Ratio Zasięg: 1 do 20 Domyślne: 2	Ustawia siłę reakcji pasma po przekroczeniu progu.
Band 19 Dynamic Release Zasięg: 1 do 2000 Domyślne: 150	Ustawia szybkość powrotu pasma po ustabilizowaniu się wybranej częstotliwości.
Band 19 Dynamic Threshold Zasięg: -60 do 0 Domyślne: -24	Ustawia głośność wybranej częstotliwości, zanim rozpocznie się dynamiczny ruch.
Band 19 Enabled Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza i wyłącza to pasmo EQ.
Band 19 Frequency Zasięg: 20 do 20000 Domyślne: 1000	Wybiera obszar tonalny, który zmienia to pasmo.
Band 19 Gain Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 0	Podnosi lub obniża wybrany obszar tonalny.
Band 19 Q Zasięg: 0.1 do 30 Domyślne: 1	Ustawia szerokość lub wąską zmianę tonalną.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 19 Spectral Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza skupioną kontrolę wąskich rezonansów wokół tego pasma.
Band 19 Spectral Depth Zasięg: 0 do 24 Domyślne: 24	Ustawia stopień redukcji wykrytych rezonansów.
Band 19 Spectral Niddle Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 0	Koncentruje kontrolę na węższych, bardziej zauważalnych rezonansach.
Band 19 Spectral Range Zasięg: 0.05 do 8 Domyślne: 1	Ogranicza maksymalną redukcję rezonansu wokół tego pasma.
Band 19 Spectral Sensitivity Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.5	Ustawia łatwość wybierania wąskich rezonansów do kontroli.
Band 19 Type Zasięg: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Domyślne: Bell	Wybiera kształt filtra dla tego pasma.
Band 20 Attenuation Zasięg: -96 do -3 Domyślne: -96	Ustawia, jaka część wybranego rezonansu jest usuwana lub słyszalna w izolowanym trybie słuchania.
Band 20 Channel Mode Zasięg: Stereo, Mid, Side Domyślne: Stereo	Wybiera, który kanał stereo lub obszar środkowy/boczny ma zmieniać to pasmo.
Band 20 Dynamic Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Pozwala temu pasmowi poruszać się tylko wtedy, gdy wybrana częstotliwość staje się głośniejsza lub cichsza.
Band 20 Dynamic Attack Zasięg: 0.1 do 200 Domyślne: 15	Ustawia szybkość reakcji pasma na nowy szczyt w wybranej częstotliwości.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 20 Dynamic Range Zasięg: -24 do 24 Domyślne: -6	Ogranicza odległość, na jaką może się poruszać opaska, gdy aktywne jest sterowanie dynamiczne.
Band 20 Dynamic Ratio Zasięg: 1 do 20 Domyślne: 2	Ustawia siłę reakcji pasma po przekroczeniu progu.
Band 20 Dynamic Release Zasięg: 1 do 2000 Domyślne: 150	Ustawia szybkość powrotu pasma po ustabilizowaniu się wybranej częstotliwości.
Band 20 Dynamic Threshold Zasięg: -60 do 0 Domyślne: -24	Ustawia głośność wybranej częstotliwości, zanim rozpocznie się dynamiczny ruch.
Band 20 Enabled Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza i wyłącza to pasmo EQ.
Band 20 Frequency Zasięg: 20 do 20000 Domyślne: 1000	Wybiera obszar tonalny, który zmienia to pasmo.
Band 20 Gain Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 0	Podnosi lub obniża wybrany obszar tonalny.
Band 20 Q Zasięg: 0.1 do 30 Domyślne: 1	Ustawia szerokość lub wąską zmianę tonalną.
Band 20 Spectral Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza skupioną kontrolę wąskich rezonansów wokół tego pasma.
Band 20 Spectral Depth Zasięg: 0 do 24 Domyślne: 24	Ustawia stopień redukcji wykrytych rezonansów.
Band 20 Spectral Niddle Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 0	Koncentruje kontrolę na węższych, bardziej zauważalnych rezonansach.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 20 Spectral Range Zasięg: 0.05 do 8 Domyślne: 1	Ogranicza maksymalną redukcję rezonansu wokół tego pasma.
Band 20 Spectral Sensitivity Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.5	Ustawia łatwość wybierania wąskich rezonansów do kontroli.
Band 20 Type Zasięg: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Domyślne: Bell	Wybiera kształt filtra dla tego pasma.
Band 21 Attenuation Zasięg: -96 do -3 Domyślne: -96	Ustawia, jaka część wybranego rezonansu jest usuwana lub słyszalna w izolowanym trybie słuchania.
Band 21 Channel Mode Zasięg: Stereo, Mid, Side Domyślne: Stereo	Wybiera, który kanał stereo lub obszar środkowy/boczny ma zmieniać to pasmo.
Band 21 Dynamic Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Pozwala temu pasmowi poruszać się tylko wtedy, gdy wybrana częstotliwość staje się głośniejsza lub cichsza.
Band 21 Dynamic Attack Zasięg: 0.1 do 200 Domyślne: 15	Ustawia szybkość reakcji pasma na nowy szczyt w wybranej częstotliwości.
Band 21 Dynamic Range Zasięg: -24 do 24 Domyślne: -6	Ogranicza odległość, na jaką może się poruszać opaska, gdy aktywne jest sterowanie dynamiczne.
Band 21 Dynamic Ratio Zasięg: 1 do 20 Domyślne: 2	Ustawia siłę reakcji pasma po przekroczeniu progu.
Band 21 Dynamic Release Zasięg: 1 do 2000 Domyślne: 150	Ustawia szybkość powrotu pasma po ustabilizowaniu się wybranej częstotliwości.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 21 Dynamic Threshold Zasięg: -60 do 0 Domyślne: -24	Ustawia głośność wybranej częstotliwości, zanim rozpocznie się dynamiczny ruch.
Band 21 Enabled Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza i wyłącza to pasmo EQ.
Band 21 Frequency Zasięg: 20 do 20000 Domyślne: 1000	Wybiera obszar tonalny, który zmienia to pasmo.
Band 21 Gain Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 0	Podnosi lub obniża wybrany obszar tonalny.
Band 21 Q Zasięg: 0.1 do 30 Domyślne: 1	Ustawia szerokość lub wąską zmianę tonalną.
Band 21 Spectral Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza skupioną kontrolę wąskich rezonansów wokół tego pasma.
Band 21 Spectral Depth Zasięg: 0 do 24 Domyślne: 24	Ustawia stopień redukcji wykrytych rezonansów.
Band 21 Spectral Niddle Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 0	Koncentruje kontrolę na wąszych, bardziej zauważalnych rezonansach.
Band 21 Spectral Range Zasięg: 0.05 do 8 Domyślne: 1	Ogranicza maksymalną redukcję rezonansu wokół tego pasma.
Band 21 Spectral Sensitivity Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.5	Ustawia łatwość wybierania wąskich rezonansów do kontroli.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 21 Type Zasięg: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Domyślne: Bell	Wybiera kształt filtra dla tego pasma.
Band 22 Attenuation Zasięg: -96 do -3 Domyślne: -96	Ustawia, jaka część wybranego rezonansu jest usuwana lub słyszalna w izolowanym trybie słuchania.
Band 22 Channel Mode Zasięg: Stereo, Mid, Side Domyślne: Stereo	Wybiera, który kanał stereo lub obszar środkowy/boczny ma zmieniać to pasmo.
Band 22 Dynamic Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Pozwala temu pasmowi poruszać się tylko wtedy, gdy wybrana częstotliwość staje się głośniejsza lub cichsza.
Band 22 Dynamic Attack Zasięg: 0.1 do 200 Domyślne: 15	Ustawia szybkość reakcji pasma na nowy szczyt w wybranej częstotliwości.
Band 22 Dynamic Range Zasięg: -24 do 24 Domyślne: -6	Ogranicza odległość, na jaką może się poruszać opaska, gdy aktywne jest sterowanie dynamiczne.
Band 22 Dynamic Ratio Zasięg: 1 do 20 Domyślne: 2	Ustawia siłę reakcji pasma po przekroczeniu progu.
Band 22 Dynamic Release Zasięg: 1 do 2000 Domyślne: 150	Ustawia szybkość powrotu pasma po ustabilizowaniu się wybranej częstotliwości.
Band 22 Dynamic Threshold Zasięg: -60 do 0 Domyślne: -24	Ustawia głośność wybranej częstotliwości, zanim rozpocznie się dynamiczny ruch.
Band 22 Enabled Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza i wyłącza to pasmo EQ.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 22 Frequency Zasięg: 20 do 20000 Domyślne: 1000	Wybiera obszar tonalny, który zmienia to pasmo.
Band 22 Gain Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 0	Podnosi lub obniża wybrany obszar tonalny.
Band 22 Q Zasięg: 0.1 do 30 Domyślne: 1	Ustawia szerokość lub wąską zmianę tonalną.
Band 22 Spectral Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza skupioną kontrolę wąskich rezonansów wokół tego pasma.
Band 22 Spectral Depth Zasięg: 0 do 24 Domyślne: 24	Ustawia stopień redukcji wykrytych rezonansów.
Band 22 Spectral Niddle Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 0	Koncentruje kontrolę na węższych, bardziej zauważalnych rezonansach.
Band 22 Spectral Range Zasięg: 0.05 do 8 Domyślne: 1	Ogranicza maksymalną redukcję rezonansu wokół tego pasma.
Band 22 Spectral Sensitivity Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.5	Ustawia łatwość wybierania wąskich rezonansów do kontroli.
Band 22 Type Zasięg: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Domyślne: Bell	Wybiera kształt filtra dla tego pasma.
Band 23 Attenuation Zasięg: -96 do -3 Domyślne: -96	Ustawia, jaka część wybranego rezonansu jest usuwana lub słyszalna w izolowanym trybie słuchania.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 23 Channel Mode Zasięg: Stereo, Mid, Side Domyślne: Stereo	Wybiera, który kanał stereo lub obszar środkowy/boczny ma zmieniać to pasmo.
Band 23 Dynamic Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Pozwala temu pasmowi poruszać się tylko wtedy, gdy wybrana częstotliwość staje się głośniejsza lub cichsza.
Band 23 Dynamic Attack Zasięg: 0.1 do 200 Domyślne: 15	Ustawia szybkość reakcji pasma na nowy szczyt w wybranej częstotliwości.
Band 23 Dynamic Range Zasięg: -24 do 24 Domyślne: -6	Ogranicza odległość, na jaką może się poruszać opaska, gdy aktywne jest sterowanie dynamiczne.
Band 23 Dynamic Ratio Zasięg: 1 do 20 Domyślne: 2	Ustawia siłę reakcji pasma po przekroczeniu progu.
Band 23 Dynamic Release Zasięg: 1 do 2000 Domyślne: 150	Ustawia szybkość powrotu pasma po ustabilizowaniu się wybranej częstotliwości.
Band 23 Dynamic Threshold Zasięg: -60 do 0 Domyślne: -24	Ustawia głośność wybranej częstotliwości, zanim rozpocznie się dynamiczny ruch.
Band 23 Enabled Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza i wyłącza to pasmo EQ.
Band 23 Frequency Zasięg: 20 do 20000 Domyślne: 1000	Wybiera obszar tonalny, który zmienia to pasmo.
Band 23 Gain Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 0	Podnosi lub obniża wybrany obszar tonalny.
Band 23 Q Zasięg: 0.1 do 30 Domyślne: 1	Ustawia szerokość lub wąską zmianę tonalną.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 23 Spectral Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza skupioną kontrolę wąskich rezonansów wokół tego pasma.
Band 23 Spectral Depth Zasięg: 0 do 24 Domyślne: 24	Ustawia stopień redukcji wykrytych rezonansów.
Band 23 Spectral Niddle Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 0	Koncentruje kontrolę na węższych, bardziej zauważalnych rezonansach.
Band 23 Spectral Range Zasięg: 0.05 do 8 Domyślne: 1	Ogranicza maksymalną redukcję rezonansu wokół tego pasma.
Band 23 Spectral Sensitivity Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.5	Ustawia łatwość wybierania wąskich rezonansów do kontroli.
Band 23 Type Zasięg: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Domyślne: Bell	Wybiera kształt filtra dla tego pasma.
Band 24 Attenuation Zasięg: -96 do -3 Domyślne: -96	Ustawia, jaka część wybranego rezonansu jest usuwana lub słyszalna w izolowanym trybie słuchania.
Band 24 Channel Mode Zasięg: Stereo, Mid, Side Domyślne: Stereo	Wybiera, który kanał stereo lub obszar środkowy/boczny ma zmieniać to pasmo.
Band 24 Dynamic Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Pozwala temu pasmowi poruszać się tylko wtedy, gdy wybrana częstotliwość staje się głośniejsza lub cichsza.
Band 24 Dynamic Attack Zasięg: 0.1 do 200 Domyślne: 15	Ustawia szybkość reakcji pasma na nowy szczyt w wybranej częstotliwości.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 24 Dynamic Range Zasięg: -24 do 24 Domyślne: -6	Ogranicza odległość, na jaką może się poruszać opaska, gdy aktywne jest sterowanie dynamiczne.
Band 24 Dynamic Ratio Zasięg: 1 do 20 Domyślne: 2	Ustawia siłę reakcji pasma po przekroczeniu progu.
Band 24 Dynamic Release Zasięg: 1 do 2000 Domyślne: 150	Ustawia szybkość powrotu pasma po ustabilizowaniu się wybranej częstotliwości.
Band 24 Dynamic Threshold Zasięg: -60 do 0 Domyślne: -24	Ustawia głośność wybranej częstotliwości, zanim rozpocznie się dynamiczny ruch.
Band 24 Enabled Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza i wyłącza to pasmo EQ.
Band 24 Frequency Zasięg: 20 do 20000 Domyślne: 1000	Wybiera obszar tonalny, który zmienia to pasmo.
Band 24 Gain Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 0	Podnosi lub obniża wybrany obszar tonalny.
Band 24 Q Zasięg: 0.1 do 30 Domyślne: 1	Ustawia szerokość lub wąską zmianę tonalną.
Band 24 Spectral Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza skupioną kontrolę wąskich rezonansów wokół tego pasma.
Band 24 Spectral Depth Zasięg: 0 do 24 Domyślne: 24	Ustawia stopień redukcji wykrytych rezonansów.
Band 24 Spectral Niddle Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 0	Koncentruje kontrolę na węższych, bardziej zauważalnych rezonansach.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band 24 Spectral Range Zasięg: 0.05 do 8 Domyślne: 1	Ogranicza maksymalną redukcję rezonansu wokół tego pasma.
Band 24 Spectral Sensitivity Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.5	Ustawia łatwość wybierania wąskich rezonansów do kontroli.
Band 24 Type Zasięg: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Domyślne: Bell	Wybiera kształt filtra dla tego pasma.
Bypass Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po.
Delta Band Zasięg: 0 do 23 Domyślne: 0	Wybiera, które pasmo usłyszysz, izolując tylko dźwięk zmieniony przez to pasmo.
Delta Mode Zasięg: Off, All bands, Selected band Domyślne: Off	Wybiera, czy odsłuch izolowany odbywa się w jednym paśmie, czy w bieżącym trybie przetwarzania EQ.
Input Gain Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 0	Ustawia głośność dźwięku docierającego do wtyczki. Podnieś go, aby uzyskać silniejszą reakcję lub opuść, aby uzyskać więcej miejsca nad głową.
Output Gain Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 0	Ustawia ostateczny poziom odsłuchu po przetworzeniu.
Program Zasięg: 6 programy fabryczne Domyślne: Init / Flat	Ładuje fabryczny punkt początkowy. Następnie dostosuj elementy sterujące, aby dopasować je do bieżącego dźwięku.