

TB EQ

KULLANIM KILAVUZU



Amaç

24'e kadar hassas bantla tonu şekillendirir ve sert, gürültülü veya dikkat dağıtıcı frekansları kontrol eder.

Lisans: MIT License

Bu yazılım MIT Lisansı kapsamında lisanslanmıştır. Telif Hakkı (c) 2026 TaebeumKim. Şartların tamamı için depo LİSANS dosyasına bakın.

Kontrol edilebilir özellikler

Her kontrol panel adına göre listelenir. Neyi dinleyeceğinize karar vermek için açıklamayı kullanın, ardından müziğin bağlamında küçük değişiklikler yapın.

Kontrol ve ayarlar	Neyi değiştirir?
Band 1 Attenuation Aralık: -96 için -3 Varsayılan: -96	Yalıtılmış dinleme modunda seçilen rezonansın ne kadarının kaldırılacağını veya duyulacağını ayarlar.
Band 1 Channel Mode Aralık: Stereo, Mid, Side Varsayılan: Stereo	Bu bandın hangi stereo kanalı veya orta/yan alanı değiştireceğini seçer.
Band 1 Dynamic Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bandın yalnızca seçilen frekans yükseldiğinde veya düştüğünde hareket etmesine izin verir.
Band 1 Dynamic Attack Aralık: 0.1 için 200 Varsayılan: 15	Bandın seçilen frekanstaki yeni bir zirveye ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.
Band 1 Dynamic Range Aralık: -24 için 24 Varsayılan: -6	Dinamik kontrol etkinken bandın ne kadar uzağa hareket edebileceğini sınırlar.
Band 1 Dynamic Ratio Aralık: 1 için 20 Varsayılan: 2	Bandın eşiği geçtikten sonra ne kadar güçlü tepki vereceğini ayarlar.
Band 1 Dynamic Release Aralık: 1 için 2000 Varsayılan: 150	Seçilen frekans yerleştikten sonra bandın ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 1 Dynamic Threshold Aralık: -60 için 0 Varsayılan: -24	Dinamik hareket bařlamadan önce seilen frekansın ne kadar yüksek olması gerektięini ayarlar.
Band 1 Enabled Aralık: Off, On Varsayılan: On	Bu EQ bandını aar veya kapatır.
Band 1 Frequency Aralık: 20 için 20000 Varsayılan: 1000	Bu bandın deęiřtirdięi ton alanını seer.
Band 1 Gain Aralık: -24 için 24 Varsayılan: 0	Seilen ton alanını yükseltir veya alaltır.
Band 1 Q Aralık: 0.1 için 30 Varsayılan: 1	Ton deęiřiminin ne kadar geniř veya dar olacaęını ayarlar.
Band 1 Spectral Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bant evresindeki dar rezonansların odaklanmış kontrolünü aar.
Band 1 Spectral Depth Aralık: 0 için 24 Varsayılan: 24	Tespit edilen rezonansların ne kadar güçlü řekilde azaltılacaęını ayarlar.
Band 1 Spectral Niddle Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 0	Kontrolü daha dar, daha belirgin rezonanslara odaklar.
Band 1 Spectral Range Aralık: 0.05 için 8 Varsayılan: 1	Bu bant evresindeki maksimum rezonans azalmasını sınırlar.
Band 1 Spectral Sensitivity Aralık: 0 için 1 Varsayılan: 0.5	Kontrol için dar rezonansların ne kadar kolay seileceęini ayarlar.
Band 1 Type Aralık: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Varsayılan: Bell	Bu bant için filtre řeklini seer.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 2 Attenuation Aralık: -96 için -3 Varsayılan: -96	Yalıtılmış dinleme modunda seilen rezonansın ne kadarının kaldırılacaęını veya duyulacaęını ayarlar.
Band 2 Channel Mode Aralık: Stereo, Mid, Side Varsayılan: Stereo	Bu bandın hangi stereo kanalı veya orta/yan alanı deęiřtireceęini seer.
Band 2 Dynamic Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bandın yalnızca seilen frekans yükseldiğinde veya düřtüğünde hareket etmesine izin verir.
Band 2 Dynamic Attack Aralık: 0.1 için 200 Varsayılan: 15	Bandın seilen frekanstaki yeni bir zirveye ne kadar hızlı tepki vereceęini ayarlar.
Band 2 Dynamic Range Aralık: -24 için 24 Varsayılan: -6	Dinamik kontrol etkinken bandın ne kadar uzaęa hareket edebileceęini sınırlar.
Band 2 Dynamic Ratio Aralık: 1 için 20 Varsayılan: 2	Bandın eřięi getikten sonra ne kadar güçlü tepki vereceęini ayarlar.
Band 2 Dynamic Release Aralık: 1 için 2000 Varsayılan: 150	Seilen frekans yerleřtikten sonra bandın ne kadar hızlı geri döneceęini ayarlar.
Band 2 Dynamic Threshold Aralık: -60 için 0 Varsayılan: -24	Dinamik hareket başlamadan önce seilen frekansın ne kadar yüksek olması gerektięini ayarlar.
Band 2 Enabled Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu EQ bandını açar veya kapatır.
Band 2 Frequency Aralık: 20 için 20000 Varsayılan: 1000	Bu bandın deęiřtirdięi ton alanını seer.
Band 2 Gain Aralık: -24 için 24 Varsayılan: 0	Seilen ton alanını yükseltir veya alçaltır.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 2 Q Aralık: 0.1 için 30 Varsayılan: 1	Ton deęiřiminin ne kadar geniř veya dar olacaęını ayarlar.
Band 2 Spectral Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bant çevresindeki dar rezonansların odaklanmış kontrolünü açar.
Band 2 Spectral Depth Aralık: 0 için 24 Varsayılan: 24	Tespit edilen rezonansların ne kadar güçlü řekilde azaltılacaęını ayarlar.
Band 2 Spectral Niddle Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 0	Kontrolü daha dar, daha belirgin rezonanslara odaklar.
Band 2 Spectral Range Aralık: 0.05 için 8 Varsayılan: 1	Bu bant çevresindeki maksimum rezonans azalmasını sınırlar.
Band 2 Spectral Sensitivity Aralık: 0 için 1 Varsayılan: 0.5	Kontrol için dar rezonansların ne kadar kolay seçileceęini ayarlar.
Band 2 Type Aralık: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Varsayılan: Bell	Bu bant için filtre řeklini seçer.
Band 3 Attenuation Aralık: -96 için -3 Varsayılan: -96	Yalıtılmış dinleme modunda seçilen rezonansın ne kadarının kaldırılacaęını veya duyulacaęını ayarlar.
Band 3 Channel Mode Aralık: Stereo, Mid, Side Varsayılan: Stereo	Bu bandın hangi stereo kanalı veya orta/yan alanı deęiřtireceęini seçer.
Band 3 Dynamic Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bandın yalnızca seçilen frekans yükseldiğinde veya düřtüğünde hareket etmesine izin verir.
Band 3 Dynamic Attack Aralık: 0.1 için 200 Varsayılan: 15	Bandın seçilen frekanstaki yeni bir zirveye ne kadar hızlı tepki vereceęini ayarlar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 3 Dynamic Range Aralık: -24 için 24 Varsayılan: -6	Dinamik kontrol etkinken bandın ne kadar uzaęa hareket edebileceęini sınırlar.
Band 3 Dynamic Ratio Aralık: 1 için 20 Varsayılan: 2	Bandın eřięi geçtikten sonra ne kadar güçlü tepki vereceęini ayarlar.
Band 3 Dynamic Release Aralık: 1 için 2000 Varsayılan: 150	Seçilen frekans yerleřtikten sonra bandın ne kadar hızlı geri döneceęini ayarlar.
Band 3 Dynamic Threshold Aralık: -60 için 0 Varsayılan: -24	Dinamik hareket başlamadan önce seçilen frekansın ne kadar yüksek olması gerektięini ayarlar.
Band 3 Enabled Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu EQ bandını açar veya kapatır.
Band 3 Frequency Aralık: 20 için 20000 Varsayılan: 1000	Bu bandın deęiřtirdięi ton alanını seçer.
Band 3 Gain Aralık: -24 için 24 Varsayılan: 0	Seçilen ton alanını yükseltir veya alçaltır.
Band 3 Q Aralık: 0.1 için 30 Varsayılan: 1	Ton deęiřiminin ne kadar geniş veya dar olacaęını ayarlar.
Band 3 Spectral Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bant çevresindeki dar rezonansların odaklanmış kontrolünü açar.
Band 3 Spectral Depth Aralık: 0 için 24 Varsayılan: 24	Tespit edilen rezonansların ne kadar güçlü şekilde azaltılacaęını ayarlar.
Band 3 Spectral Niddle Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 0	Kontrolü daha dar, daha belirgin rezonanslara odaklar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 3 Spectral Range Aralık: 0.05 için 8 Varsayılan: 1	Bu bant çevresindeki maksimum rezonans azalmasını sınırlar.
Band 3 Spectral Sensitivity Aralık: 0 için 1 Varsayılan: 0.5	Kontrol için dar rezonansların ne kadar kolay seçileceğini ayarlar.
Band 3 Type Aralık: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Varsayılan: Bell	Bu bant için filtre şeklini seçer.
Band 4 Attenuation Aralık: -96 için -3 Varsayılan: -96	Yalıtılmış dinleme modunda seçilen rezonansın ne kadarının kaldırılacağını veya duyulacağını ayarlar.
Band 4 Channel Mode Aralık: Stereo, Mid, Side Varsayılan: Stereo	Bu bandın hangi stereo kanalı veya orta/yan alanı deęiřtireceğini seçer.
Band 4 Dynamic Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bandın yalnızca seçilen frekans yükseldiğinde veya düřtüğünde hareket etmesine izin verir.
Band 4 Dynamic Attack Aralık: 0.1 için 200 Varsayılan: 15	Bandın seçilen frekanstaki yeni bir zirveye ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.
Band 4 Dynamic Range Aralık: -24 için 24 Varsayılan: -6	Dinamik kontrol etkinken bandın ne kadar uzağa hareket edebileceğini sınırlar.
Band 4 Dynamic Ratio Aralık: 1 için 20 Varsayılan: 2	Bandın eřięi geçtikten sonra ne kadar güçlü tepki vereceğini ayarlar.
Band 4 Dynamic Release Aralık: 1 için 2000 Varsayılan: 150	Seçilen frekans yerleřtikten sonra bandın ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar.
Band 4 Dynamic Threshold Aralık: -60 için 0 Varsayılan: -24	Dinamik hareket başlamadan önce seçilen frekansın ne kadar yüksek olması gerektiğini ayarlar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 4 Enabled Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu EQ bandını açar veya kapatır.
Band 4 Frequency Aralık: 20 için 20000 Varsayılan: 1000	Bu bandın deęiřtirdięi ton alanını seçer.
Band 4 Gain Aralık: -24 için 24 Varsayılan: 0	Seçilen ton alanını yükseltir veya alçaltır.
Band 4 Q Aralık: 0.1 için 30 Varsayılan: 1	Ton deęiřiminin ne kadar geniş veya dar olacağını ayarlar.
Band 4 Spectral Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bant çevresindeki dar rezonansların odaklanmış kontrolünü açar.
Band 4 Spectral Depth Aralık: 0 için 24 Varsayılan: 24	Tespit edilen rezonansların ne kadar güçlü şekilde azaltılacağını ayarlar.
Band 4 Spectral Niddle Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 0	Kontrolü daha dar, daha belirgin rezonanslara odaklar.
Band 4 Spectral Range Aralık: 0.05 için 8 Varsayılan: 1	Bu bant çevresindeki maksimum rezonans azalmasını sınırlar.
Band 4 Spectral Sensitivity Aralık: 0 için 1 Varsayılan: 0.5	Kontrol için dar rezonansların ne kadar kolay seçileceğini ayarlar.
Band 4 Type Aralık: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Varsayılan: Bell	Bu bant için filtre şeklini seçer.
Band 5 Attenuation Aralık: -96 için -3 Varsayılan: -96	Yalıtılmış dinleme modunda seçilen rezonansın ne kadarının kaldırılacağını veya duyulacağını ayarlar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 5 Channel Mode Aralık: Stereo, Mid, Side Varsayılan: Stereo	Bu bandın hangi stereo kanalı veya orta/yan alanı deęiřtireceęini seęer.
Band 5 Dynamic Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bandın yalnızca seęilen frekans yükseldięinde veya düřtüęünde hareket etmesine izin verir.
Band 5 Dynamic Attack Aralık: 0.1 için 200 Varsayılan: 15	Bandın seęilen frekanstaki yeni bir zirveye ne kadar hızlı tepki vereceęini ayarlar.
Band 5 Dynamic Range Aralık: -24 için 24 Varsayılan: -6	Dinamik kontrol etkinken bandın ne kadar uzaęa hareket edebileceęini sınırlar.
Band 5 Dynamic Ratio Aralık: 1 için 20 Varsayılan: 2	Bandın eřięi geętikten sonra ne kadar güçlü tepki vereceęini ayarlar.
Band 5 Dynamic Release Aralık: 1 için 2000 Varsayılan: 150	Seęilen frekans yerleřtikten sonra bandın ne kadar hızlı geri döneceęini ayarlar.
Band 5 Dynamic Threshold Aralık: -60 için 0 Varsayılan: -24	Dinamik hareket bařlamadan önce seęilen frekansın ne kadar yüksek olması gerektięini ayarlar.
Band 5 Enabled Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu EQ bandını açar veya kapatır.
Band 5 Frequency Aralık: 20 için 20000 Varsayılan: 1000	Bu bandın deęiřtirdięi ton alanını seęer.
Band 5 Gain Aralık: -24 için 24 Varsayılan: 0	Seęilen ton alanını yükseltir veya alçaltır.
Band 5 Q Aralık: 0.1 için 30 Varsayılan: 1	Ton deęiřiminin ne kadar geniř veya dar olacaęını ayarlar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 5 Spectral Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bant çevresindeki dar rezonansların odaklanmış kontrolünü açar.
Band 5 Spectral Depth Aralık: 0 için 24 Varsayılan: 24	Tespit edilen rezonansların ne kadar güçlü şekilde azaltılacağını ayarlar.
Band 5 Spectral Niddle Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 0	Kontrolü daha dar, daha belirgin rezonanslara odaklar.
Band 5 Spectral Range Aralık: 0.05 için 8 Varsayılan: 1	Bu bant çevresindeki maksimum rezonans azalmasını sınırlar.
Band 5 Spectral Sensitivity Aralık: 0 için 1 Varsayılan: 0.5	Kontrol için dar rezonansların ne kadar kolay seçileceğini ayarlar.
Band 5 Type Aralık: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Varsayılan: Bell	Bu bant için filtre şeklini seçer.
Band 6 Attenuation Aralık: -96 için -3 Varsayılan: -96	Yalıtılmış dinleme modunda seçilen rezonansın ne kadarının kaldırılacağını veya duyulacağını ayarlar.
Band 6 Channel Mode Aralık: Stereo, Mid, Side Varsayılan: Stereo	Bu bandın hangi stereo kanalı veya orta/yan alanı deęiřtireceğini seçer.
Band 6 Dynamic Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bandın yalnızca seçilen frekans yükseldiğinde veya düřtüğünde hareket etmesine izin verir.
Band 6 Dynamic Attack Aralık: 0.1 için 200 Varsayılan: 15	Bandın seçilen frekanstaki yeni bir zirveye ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.
Band 6 Dynamic Range Aralık: -24 için 24 Varsayılan: -6	Dinamik kontrol etkinken bandın ne kadar uzaęa hareket edebileceğini sınırlar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 6 Dynamic Ratio Aralık: 1 için 20 Varsayılan: 2	Bandın eřięi geçtikten sonra ne kadar güçlü tepki vereceęini ayarlar.
Band 6 Dynamic Release Aralık: 1 için 2000 Varsayılan: 150	Seçilen frekans yerleřtikten sonra bandın ne kadar hızlı geri döneceęini ayarlar.
Band 6 Dynamic Threshold Aralık: -60 için 0 Varsayılan: -24	Dinamik hareket bařlamadan önce seçilen frekansın ne kadar yüksek olması gerektięini ayarlar.
Band 6 Enabled Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu EQ bandını açar veya kapatır.
Band 6 Frequency Aralık: 20 için 20000 Varsayılan: 1000	Bu bandın deęiřtirdięi ton alanını seçer.
Band 6 Gain Aralık: -24 için 24 Varsayılan: 0	Seçilen ton alanını yükseltir veya alçaltır.
Band 6 Q Aralık: 0.1 için 30 Varsayılan: 1	Ton deęiřiminin ne kadar geniş veya dar olacaęını ayarlar.
Band 6 Spectral Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bant çevresindeki dar rezonansların odaklanmış kontrolünü açar.
Band 6 Spectral Depth Aralık: 0 için 24 Varsayılan: 24	Tespit edilen rezonansların ne kadar güçlü řekilde azaltılacaęını ayarlar.
Band 6 Spectral Niddle Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 0	Kontrolü daha dar, daha belirgin rezonanslara odaklar.
Band 6 Spectral Range Aralık: 0.05 için 8 Varsayılan: 1	Bu bant çevresindeki maksimum rezonans azalmasını sınırlar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 6 Spectral Sensitivity Aralık: 0 için 1 Varsayılan: 0.5	Kontrol için dar rezonansların ne kadar kolay seileceęini ayarlar.
Band 6 Type Aralık: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Varsayılan: Bell	Bu bant için filtre řeklini seęer.
Band 7 Attenuation Aralık: -96 için -3 Varsayılan: -96	Yalıtılmıř dinleme modunda seilen rezonansın ne kadarının kaldırılacaęını veya duyulacaęını ayarlar.
Band 7 Channel Mode Aralık: Stereo, Mid, Side Varsayılan: Stereo	Bu bandın hangi stereo kanalı veya orta/yan alanı deęiřtireceęini seęer.
Band 7 Dynamic Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bandın yalnızca seilen frekans yükseldięinde veya düřtüęünde hareket etmesine izin verir.
Band 7 Dynamic Attack Aralık: 0.1 için 200 Varsayılan: 15	Bandın seilen frekanstaki yeni bir zirveye ne kadar hızlı tepki vereceęini ayarlar.
Band 7 Dynamic Range Aralık: -24 için 24 Varsayılan: -6	Dinamik kontrol etkinken bandın ne kadar uzaęa hareket edebileceęini sınırlar.
Band 7 Dynamic Ratio Aralık: 1 için 20 Varsayılan: 2	Bandın eřięi getikten sonra ne kadar güçlü tepki vereceęini ayarlar.
Band 7 Dynamic Release Aralık: 1 için 2000 Varsayılan: 150	Seilen frekans yerleřtikten sonra bandın ne kadar hızlı geri döneceęini ayarlar.
Band 7 Dynamic Threshold Aralık: -60 için 0 Varsayılan: -24	Dinamik hareket başlamadan önce seilen frekansın ne kadar yüksek olması gerektięini ayarlar.
Band 7 Enabled Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu EQ bandını açar veya kapatır.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 7 Frequency Aralık: 20 için 20000 Varsayılan: 1000	Bu bandın deęiřtirdięi ton alanını seęer.
Band 7 Gain Aralık: -24 için 24 Varsayılan: 0	Seęilen ton alanını yükseltir veya alçaltır.
Band 7 Q Aralık: 0.1 için 30 Varsayılan: 1	Ton deęiřiminin ne kadar geniř veya dar olacaęını ayarlar.
Band 7 Spectral Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bant çevresindeki dar rezonansların odaklanmış kontrolünü açar.
Band 7 Spectral Depth Aralık: 0 için 24 Varsayılan: 24	Tespit edilen rezonansların ne kadar güçlü řekilde azaltılacaęını ayarlar.
Band 7 Spectral Niddle Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 0	Kontrolü daha dar, daha belirgin rezonanslara odaklar.
Band 7 Spectral Range Aralık: 0.05 için 8 Varsayılan: 1	Bu bant çevresindeki maksimum rezonans azalmasını sınırlar.
Band 7 Spectral Sensitivity Aralık: 0 için 1 Varsayılan: 0.5	Kontrol için dar rezonansların ne kadar kolay seęileceęini ayarlar.
Band 7 Type Aralık: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Varsayılan: Bell	Bu bant için filtre řeklini seęer.
Band 8 Attenuation Aralık: -96 için -3 Varsayılan: -96	Yalıtılmış dinleme modunda seęilen rezonansın ne kadarının kaldırılacaęını veya duyulacaęını ayarlar.
Band 8 Channel Mode Aralık: Stereo, Mid, Side Varsayılan: Stereo	Bu bandın hangi stereo kanalı veya orta/yan alanı deęiřtireceęini seęer.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 8 Dynamic Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bandın yalnızca seilen frekans yükseldiğinde veya düřtüğünde hareket etmesine izin verir.
Band 8 Dynamic Attack Aralık: 0.1 için 200 Varsayılan: 15	Bandın seilen frekanstaki yeni bir zirveye ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.
Band 8 Dynamic Range Aralık: -24 için 24 Varsayılan: -6	Dinamik kontrol etkinken bandın ne kadar uzaęa hareket edebileceğini sınırlar.
Band 8 Dynamic Ratio Aralık: 1 için 20 Varsayılan: 2	Bandın eřięi getikten sonra ne kadar güçlü tepki vereceğini ayarlar.
Band 8 Dynamic Release Aralık: 1 için 2000 Varsayılan: 150	Seilen frekans yerleřtikten sonra bandın ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar.
Band 8 Dynamic Threshold Aralık: -60 için 0 Varsayılan: -24	Dinamik hareket başlamadan önce seilen frekansın ne kadar yüksek olması gerektiğini ayarlar.
Band 8 Enabled Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu EQ bandını açar veya kapatır.
Band 8 Frequency Aralık: 20 için 20000 Varsayılan: 1000	Bu bandın deęiřtirdięi ton alanını seer.
Band 8 Gain Aralık: -24 için 24 Varsayılan: 0	Seilen ton alanını yükseltir veya alaltır.
Band 8 Q Aralık: 0.1 için 30 Varsayılan: 1	Ton deęiřiminin ne kadar geniř veya dar olacaęını ayarlar.
Band 8 Spectral Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bant çevresindeki dar rezonansların odaklanmış kontrolünü açar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 8 Spectral Depth Aralık: 0 için 24 Varsayılan: 24	Tespit edilen rezonansların ne kadar güçlü řekilde azaltılacağını ayarlar.
Band 8 Spectral Niddle Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 0	Kontrolü daha dar, daha belirgin rezonanslara odaklar.
Band 8 Spectral Range Aralık: 0.05 için 8 Varsayılan: 1	Bu bant çevresindeki maksimum rezonans azalmasını sınırlar.
Band 8 Spectral Sensitivity Aralık: 0 için 1 Varsayılan: 0.5	Kontrol için dar rezonansların ne kadar kolay seçileceğini ayarlar.
Band 8 Type Aralık: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Varsayılan: Bell	Bu bant için filtre řeklini seçer.
Band 9 Attenuation Aralık: -96 için -3 Varsayılan: -96	Yalıtılmış dinleme modunda seçilen rezonansın ne kadarının kaldırılacağını veya duyulacağını ayarlar.
Band 9 Channel Mode Aralık: Stereo, Mid, Side Varsayılan: Stereo	Bu bandın hangi stereo kanalı veya orta/yan alanı deęiřtireceğini seçer.
Band 9 Dynamic Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bandın yalnızca seçilen frekans yükseldiğinde veya düřtüğünde hareket etmesine izin verir.
Band 9 Dynamic Attack Aralık: 0.1 için 200 Varsayılan: 15	Bandın seçilen frekanstaki yeni bir zirveye ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.
Band 9 Dynamic Range Aralık: -24 için 24 Varsayılan: -6	Dinamik kontrol etkinken bandın ne kadar uzağa hareket edebileceğini sınırlar.
Band 9 Dynamic Ratio Aralık: 1 için 20 Varsayılan: 2	Bandın eřięi geçtikten sonra ne kadar güçlü tepki vereceğini ayarlar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 9 Dynamic Release Aralık: 1 için 2000 Varsayılan: 150	Seilen frekans yerleřtikten sonra bandın ne kadar hızlı geri döneceęini ayarlar.
Band 9 Dynamic Threshold Aralık: -60 için 0 Varsayılan: -24	Dinamik hareket bařlamadan önce seilen frekansın ne kadar yüksek olması gerektięini ayarlar.
Band 9 Enabled Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu EQ bandını açar veya kapatır.
Band 9 Frequency Aralık: 20 için 20000 Varsayılan: 1000	Bu bandın deęiřtirdięi ton alanını seer.
Band 9 Gain Aralık: -24 için 24 Varsayılan: 0	Seilen ton alanını yükseltir veya alaltır.
Band 9 Q Aralık: 0.1 için 30 Varsayılan: 1	Ton deęiřiminin ne kadar geniř veya dar olacaęını ayarlar.
Band 9 Spectral Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bant çevresindeki dar rezonansların odaklanmış kontrolünü açar.
Band 9 Spectral Depth Aralık: 0 için 24 Varsayılan: 24	Tespit edilen rezonansların ne kadar güçlü řekilde azaltılacaęını ayarlar.
Band 9 Spectral Niddle Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 0	Kontrolü daha dar, daha belirgin rezonanslara odaklar.
Band 9 Spectral Range Aralık: 0.05 için 8 Varsayılan: 1	Bu bant çevresindeki maksimum rezonans azalmasını sınırlar.
Band 9 Spectral Sensitivity Aralık: 0 için 1 Varsayılan: 0.5	Kontrol için dar rezonansların ne kadar kolay seileceęini ayarlar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 9 Type Aralık: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Varsayılan: Bell	Bu bant için filtre řeklini seęer.
Band 10 Attenuation Aralık: -96 için -3 Varsayılan: -96	Yalıtılmıř dinleme modunda seęilen rezonansın ne kadarının kaldırılacaęını veya duyulacaęını ayarlar.
Band 10 Channel Mode Aralık: Stereo, Mid, Side Varsayılan: Stereo	Bu bandın hangi stereo kanalı veya orta/yan alanı deęiřtireceęini seęer.
Band 10 Dynamic Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bandın yalnızca seęilen frekans yükseldięinde veya düřtüęünde hareket etmesine izin verir.
Band 10 Dynamic Attack Aralık: 0.1 için 200 Varsayılan: 15	Bandın seęilen frekanstaki yeni bir zirveye ne kadar hızlı tepki vereceęini ayarlar.
Band 10 Dynamic Range Aralık: -24 için 24 Varsayılan: -6	Dinamik kontrol etkinken bandın ne kadar uzaęa hareket edebileceęini sınırlar.
Band 10 Dynamic Ratio Aralık: 1 için 20 Varsayılan: 2	Bandın eřięi geętikten sonra ne kadar güçlü tepki vereceęini ayarlar.
Band 10 Dynamic Release Aralık: 1 için 2000 Varsayılan: 150	Seęilen frekans yerleřtikten sonra bandın ne kadar hızlı geri döneceęini ayarlar.
Band 10 Dynamic Threshold Aralık: -60 için 0 Varsayılan: -24	Dinamik hareket bařlamadan önce seęilen frekansın ne kadar yüksek olması gerektięini ayarlar.
Band 10 Enabled Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu EQ bandını aęar veya kapatır.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 10 Frequency Aralık: 20 için 20000 Varsayılan: 1000	Bu bandın deęiřtirdięi ton alanını seęer.
Band 10 Gain Aralık: -24 için 24 Varsayılan: 0	Seęilen ton alanını yükseltir veya alçaltır.
Band 10 Q Aralık: 0.1 için 30 Varsayılan: 1	Ton deęiřiminin ne kadar geniş veya dar olacaęını ayarlar.
Band 10 Spectral Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bant çevresindeki dar rezonansların odaklanmış kontrolünü açar.
Band 10 Spectral Depth Aralık: 0 için 24 Varsayılan: 24	Tespit edilen rezonansların ne kadar güçlü şekilde azaltılacaęını ayarlar.
Band 10 Spectral Niddle Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 0	Kontrolü daha dar, daha belirgin rezonanslara odaklar.
Band 10 Spectral Range Aralık: 0.05 için 8 Varsayılan: 1	Bu bant çevresindeki maksimum rezonans azalmasını sınırlar.
Band 10 Spectral Sensitivity Aralık: 0 için 1 Varsayılan: 0.5	Kontrol için dar rezonansların ne kadar kolay seęileceęini ayarlar.
Band 10 Type Aralık: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Varsayılan: Bell	Bu bant için filtre şeklini seęer.
Band 11 Attenuation Aralık: -96 için -3 Varsayılan: -96	Yalıtılmış dinleme modunda seęilen rezonansın ne kadarının kaldırılacaęını veya duyulacaęını ayarlar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 11 Channel Mode Aralık: Stereo, Mid, Side Varsayılan: Stereo	Bu bandın hangi stereo kanalı veya orta/yan alanı deęiřtireceęini seęer.
Band 11 Dynamic Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bandın yalnızca seęilen frekans yükseldiğinde veya düřtüğünde hareket etmesine izin verir.
Band 11 Dynamic Attack Aralık: 0.1 için 200 Varsayılan: 15	Bandın seęilen frekanstaki yeni bir zirveye ne kadar hızlı tepki vereceęini ayarlar.
Band 11 Dynamic Range Aralık: -24 için 24 Varsayılan: -6	Dinamik kontrol etkinken bandın ne kadar uzaęa hareket edebileceęini sınırlar.
Band 11 Dynamic Ratio Aralık: 1 için 20 Varsayılan: 2	Bandın eřięi geętikten sonra ne kadar güçlü tepki vereceęini ayarlar.
Band 11 Dynamic Release Aralık: 1 için 2000 Varsayılan: 150	Seęilen frekans yerleřtikten sonra bandın ne kadar hızlı geri döneceęini ayarlar.
Band 11 Dynamic Threshold Aralık: -60 için 0 Varsayılan: -24	Dinamik hareket başlamadan önce seęilen frekansın ne kadar yüksek olması gerektięini ayarlar.
Band 11 Enabled Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu EQ bandını açar veya kapatır.
Band 11 Frequency Aralık: 20 için 20000 Varsayılan: 1000	Bu bandın deęiřtirdięi ton alanını seęer.
Band 11 Gain Aralık: -24 için 24 Varsayılan: 0	Seęilen ton alanını yükseltir veya alçaltır.
Band 11 Q Aralık: 0.1 için 30 Varsayılan: 1	Ton deęiřiminin ne kadar geniş veya dar olacaęını ayarlar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 11 Spectral Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bant çevresindeki dar rezonansların odaklanmış kontrolünü açar.
Band 11 Spectral Depth Aralık: 0 için 24 Varsayılan: 24	Tespit edilen rezonansların ne kadar güçlü şekilde azaltılacağını ayarlar.
Band 11 Spectral Niddle Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 0	Kontrolü daha dar, daha belirgin rezonanslara odaklar.
Band 11 Spectral Range Aralık: 0.05 için 8 Varsayılan: 1	Bu bant çevresindeki maksimum rezonans azalmasını sınırlar.
Band 11 Spectral Sensitivity Aralık: 0 için 1 Varsayılan: 0.5	Kontrol için dar rezonansların ne kadar kolay seçileceğini ayarlar.
Band 11 Type Aralık: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Varsayılan: Bell	Bu bant için filtre şeklini seçer.
Band 12 Attenuation Aralık: -96 için -3 Varsayılan: -96	Yalıtılmış dinleme modunda seçilen rezonansın ne kadarının kaldırılacağını veya duyulacağını ayarlar.
Band 12 Channel Mode Aralık: Stereo, Mid, Side Varsayılan: Stereo	Bu bandın hangi stereo kanalı veya orta/yan alanı deęiřtireceğini seçer.
Band 12 Dynamic Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bandın yalnızca seçilen frekans yükseldiğinde veya düřtüğünde hareket etmesine izin verir.
Band 12 Dynamic Attack Aralık: 0.1 için 200 Varsayılan: 15	Bandın seçilen frekanstaki yeni bir zirveye ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 12 Dynamic Range Aralık: -24 için 24 Varsayılan: -6	Dinamik kontrol etkinken bandın ne kadar uzaęa hareket edebileceęini sınırlar.
Band 12 Dynamic Ratio Aralık: 1 için 20 Varsayılan: 2	Bandın eřięi geçtikten sonra ne kadar güçlü tepki vereceęini ayarlar.
Band 12 Dynamic Release Aralık: 1 için 2000 Varsayılan: 150	Seçilen frekans yerleřtikten sonra bandın ne kadar hızlı geri döneceęini ayarlar.
Band 12 Dynamic Threshold Aralık: -60 için 0 Varsayılan: -24	Dinamik hareket başlamadan önce seçilen frekansın ne kadar yüksek olması gerektięini ayarlar.
Band 12 Enabled Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu EQ bandını açar veya kapatır.
Band 12 Frequency Aralık: 20 için 20000 Varsayılan: 1000	Bu bandın deęiřtirdięi ton alanını seçer.
Band 12 Gain Aralık: -24 için 24 Varsayılan: 0	Seçilen ton alanını yükseltir veya alçaltır.
Band 12 Q Aralık: 0.1 için 30 Varsayılan: 1	Ton deęiřiminin ne kadar geniş veya dar olacaęını ayarlar.
Band 12 Spectral Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bant çevresindeki dar rezonansların odaklanmış kontrolünü açar.
Band 12 Spectral Depth Aralık: 0 için 24 Varsayılan: 24	Tespit edilen rezonansların ne kadar güçlü şekilde azaltılacaęını ayarlar.
Band 12 Spectral Niddle Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 0	Kontrolü daha dar, daha belirgin rezonanslara odaklar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 12 Spectral Range Aralık: 0.05 için 8 Varsayılan: 1	Bu bant çevresindeki maksimum rezonans azalmasını sınırlar.
Band 12 Spectral Sensitivity Aralık: 0 için 1 Varsayılan: 0.5	Kontrol için dar rezonansların ne kadar kolay seçileceğini ayarlar.
Band 12 Type Aralık: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Varsayılan: Bell	Bu bant için filtre şeklini seçer.
Band 13 Attenuation Aralık: -96 için -3 Varsayılan: -96	Yalıtılmış dinleme modunda seçilen rezonansın ne kadarının kaldırılacağını veya duyulacağını ayarlar.
Band 13 Channel Mode Aralık: Stereo, Mid, Side Varsayılan: Stereo	Bu bandın hangi stereo kanalı veya orta/yan alanı deęiřtireceğini seçer.
Band 13 Dynamic Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bandın yalnızca seçilen frekans yükseldiğinde veya düřtüğünde hareket etmesine izin verir.
Band 13 Dynamic Attack Aralık: 0.1 için 200 Varsayılan: 15	Bandın seçilen frekanstaki yeni bir zirveye ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.
Band 13 Dynamic Range Aralık: -24 için 24 Varsayılan: -6	Dinamik kontrol etkinken bandın ne kadar uzaęa hareket edebileceğini sınırlar.
Band 13 Dynamic Ratio Aralık: 1 için 20 Varsayılan: 2	Bandın eřięi geçtikten sonra ne kadar güçlü tepki vereceğini ayarlar.
Band 13 Dynamic Release Aralık: 1 için 2000 Varsayılan: 150	Seçilen frekans yerleřtikten sonra bandın ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 13 Dynamic Threshold Aralık: -60 için 0 Varsayılan: -24	Dinamik hareket bařlamadan önce seilen frekansın ne kadar yüksek olması gerektięini ayarlar.
Band 13 Enabled Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu EQ bandını aar veya kapatır.
Band 13 Frequency Aralık: 20 için 20000 Varsayılan: 1000	Bu bandın deęiřtirdięi ton alanını seer.
Band 13 Gain Aralık: -24 için 24 Varsayılan: 0	Seilen ton alanını yükseltir veya alaltır.
Band 13 Q Aralık: 0.1 için 30 Varsayılan: 1	Ton deęiřiminin ne kadar geniř veya dar olacaęını ayarlar.
Band 13 Spectral Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bant evresindeki dar rezonansların odaklanmış kontrolünü aar.
Band 13 Spectral Depth Aralık: 0 için 24 Varsayılan: 24	Tespit edilen rezonansların ne kadar güçlü řekilde azaltılacaęını ayarlar.
Band 13 Spectral Niddle Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 0	Kontrolü daha dar, daha belirgin rezonanslara odaklar.
Band 13 Spectral Range Aralık: 0.05 için 8 Varsayılan: 1	Bu bant evresindeki maksimum rezonans azalmasını sınırlar.
Band 13 Spectral Sensitivity Aralık: 0 için 1 Varsayılan: 0.5	Kontrol için dar rezonansların ne kadar kolay seileceęini ayarlar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 13 Type Aralık: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Varsayılan: Bell	Bu bant için filtre řeklini seęer.
Band 14 Attenuation Aralık: -96 için -3 Varsayılan: -96	Yalıtılmıř dinleme modunda seęilen rezonansın ne kadarının kaldırılacaęını veya duyulacaęını ayarlar.
Band 14 Channel Mode Aralık: Stereo, Mid, Side Varsayılan: Stereo	Bu bandın hangi stereo kanalı veya orta/yan alanı deęiřtireceęini seęer.
Band 14 Dynamic Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bandın yalnızca seęilen frekans yükseldięinde veya düřtüęünde hareket etmesine izin verir.
Band 14 Dynamic Attack Aralık: 0.1 için 200 Varsayılan: 15	Bandın seęilen frekanstaki yeni bir zirveye ne kadar hızlı tepki vereceęini ayarlar.
Band 14 Dynamic Range Aralık: -24 için 24 Varsayılan: -6	Dinamik kontrol etkinken bandın ne kadar uzaęa hareket edebileceęini sınırlar.
Band 14 Dynamic Ratio Aralık: 1 için 20 Varsayılan: 2	Bandın eřięi geętikten sonra ne kadar güçlü tepki vereceęini ayarlar.
Band 14 Dynamic Release Aralık: 1 için 2000 Varsayılan: 150	Seęilen frekans yerleřtikten sonra bandın ne kadar hızlı geri döneceęini ayarlar.
Band 14 Dynamic Threshold Aralık: -60 için 0 Varsayılan: -24	Dinamik hareket başlamadan önce seęilen frekansın ne kadar yüksek olması gerektięini ayarlar.
Band 14 Enabled Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu EQ bandını açar veya kapatır.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 14 Frequency Aralık: 20 için 20000 Varsayılan: 1000	Bu bandın deęiřtirdięi ton alanını seęer.
Band 14 Gain Aralık: -24 için 24 Varsayılan: 0	Seęilen ton alanını yükseltir veya alçaltır.
Band 14 Q Aralık: 0.1 için 30 Varsayılan: 1	Ton deęiřiminin ne kadar geniş veya dar olacaęını ayarlar.
Band 14 Spectral Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bant çevresindeki dar rezonansların odaklanmış kontrolünü açar.
Band 14 Spectral Depth Aralık: 0 için 24 Varsayılan: 24	Tespit edilen rezonansların ne kadar güçlü şekilde azaltılacaęını ayarlar.
Band 14 Spectral Niddle Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 0	Kontrolü daha dar, daha belirgin rezonanslara odaklar.
Band 14 Spectral Range Aralık: 0.05 için 8 Varsayılan: 1	Bu bant çevresindeki maksimum rezonans azalmasını sınırlar.
Band 14 Spectral Sensitivity Aralık: 0 için 1 Varsayılan: 0.5	Kontrol için dar rezonansların ne kadar kolay seęileceęini ayarlar.
Band 14 Type Aralık: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Varsayılan: Bell	Bu bant için filtre şeklini seęer.
Band 15 Attenuation Aralık: -96 için -3 Varsayılan: -96	Yalıtılmış dinleme modunda seęilen rezonansın ne kadarının kaldırılacaęını veya duyulacaęını ayarlar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 15 Channel Mode Aralık: Stereo, Mid, Side Varsayılan: Stereo	Bu bandın hangi stereo kanalı veya orta/yan alanı deęiřtireceęini seęer.
Band 15 Dynamic Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bandın yalnızca seęilen frekans yükseldiğinde veya düřtüğünde hareket etmesine izin verir.
Band 15 Dynamic Attack Aralık: 0.1 için 200 Varsayılan: 15	Bandın seęilen frekanstaki yeni bir zirveye ne kadar hızlı tepki vereceęini ayarlar.
Band 15 Dynamic Range Aralık: -24 için 24 Varsayılan: -6	Dinamik kontrol etkinken bandın ne kadar uzaęa hareket edebileceęini sınırlar.
Band 15 Dynamic Ratio Aralık: 1 için 20 Varsayılan: 2	Bandın eřięi geętikten sonra ne kadar güçlü tepki vereceęini ayarlar.
Band 15 Dynamic Release Aralık: 1 için 2000 Varsayılan: 150	Seęilen frekans yerleřtikten sonra bandın ne kadar hızlı geri döneceęini ayarlar.
Band 15 Dynamic Threshold Aralık: -60 için 0 Varsayılan: -24	Dinamik hareket başlamadan önce seęilen frekansın ne kadar yüksek olması gerektięini ayarlar.
Band 15 Enabled Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu EQ bandını açar veya kapatır.
Band 15 Frequency Aralık: 20 için 20000 Varsayılan: 1000	Bu bandın deęiřtirdięi ton alanını seęer.
Band 15 Gain Aralık: -24 için 24 Varsayılan: 0	Seęilen ton alanını yükseltir veya alçaltır.
Band 15 Q Aralık: 0.1 için 30 Varsayılan: 1	Ton deęiřiminin ne kadar geniş veya dar olacaęını ayarlar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 15 Spectral Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bant çevresindeki dar rezonansların odaklanmış kontrolünü açar.
Band 15 Spectral Depth Aralık: 0 için 24 Varsayılan: 24	Tespit edilen rezonansların ne kadar güçlü şekilde azaltılacağını ayarlar.
Band 15 Spectral Niddle Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 0	Kontrolü daha dar, daha belirgin rezonanslara odaklar.
Band 15 Spectral Range Aralık: 0.05 için 8 Varsayılan: 1	Bu bant çevresindeki maksimum rezonans azalmasını sınırlar.
Band 15 Spectral Sensitivity Aralık: 0 için 1 Varsayılan: 0.5	Kontrol için dar rezonansların ne kadar kolay seçileceğini ayarlar.
Band 15 Type Aralık: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Varsayılan: Bell	Bu bant için filtre şeklini seçer.
Band 16 Attenuation Aralık: -96 için -3 Varsayılan: -96	Yalıtılmış dinleme modunda seçilen rezonansın ne kadarının kaldırılacağını veya duyulacağını ayarlar.
Band 16 Channel Mode Aralık: Stereo, Mid, Side Varsayılan: Stereo	Bu bandın hangi stereo kanalı veya orta/yan alanı deęiřtireceğini seçer.
Band 16 Dynamic Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bandın yalnızca seçilen frekans yükseldiğinde veya düřtüğünde hareket etmesine izin verir.
Band 16 Dynamic Attack Aralık: 0.1 için 200 Varsayılan: 15	Bandın seçilen frekanstaki yeni bir zirveye ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 16 Dynamic Range Aralık: -24 için 24 Varsayılan: -6	Dinamik kontrol etkinken bandın ne kadar uzaęa hareket edebileceęini sınırlar.
Band 16 Dynamic Ratio Aralık: 1 için 20 Varsayılan: 2	Bandın eřięi geçtikten sonra ne kadar güçlü tepki vereceęini ayarlar.
Band 16 Dynamic Release Aralık: 1 için 2000 Varsayılan: 150	Seçilen frekans yerleřtikten sonra bandın ne kadar hızlı geri döneceęini ayarlar.
Band 16 Dynamic Threshold Aralık: -60 için 0 Varsayılan: -24	Dinamik hareket başlamadan önce seçilen frekansın ne kadar yüksek olması gerektięini ayarlar.
Band 16 Enabled Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu EQ bandını açar veya kapatır.
Band 16 Frequency Aralık: 20 için 20000 Varsayılan: 1000	Bu bandın deęiřtirdięi ton alanını seçer.
Band 16 Gain Aralık: -24 için 24 Varsayılan: 0	Seçilen ton alanını yükseltir veya alçaltır.
Band 16 Q Aralık: 0.1 için 30 Varsayılan: 1	Ton deęiřiminin ne kadar geniş veya dar olacaęını ayarlar.
Band 16 Spectral Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bant çevresindeki dar rezonansların odaklanmış kontrolünü açar.
Band 16 Spectral Depth Aralık: 0 için 24 Varsayılan: 24	Tespit edilen rezonansların ne kadar güçlü řekilde azaltılacaęını ayarlar.
Band 16 Spectral Niddle Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 0	Kontrolü daha dar, daha belirgin rezonanslara odaklar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 16 Spectral Range Aralık: 0.05 için 8 Varsayılan: 1	Bu bant çevresindeki maksimum rezonans azalmasını sınırlar.
Band 16 Spectral Sensitivity Aralık: 0 için 1 Varsayılan: 0.5	Kontrol için dar rezonansların ne kadar kolay seçileceğini ayarlar.
Band 16 Type Aralık: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Varsayılan: Bell	Bu bant için filtre şeklini seçer.
Band 17 Attenuation Aralık: -96 için -3 Varsayılan: -96	Yalıtılmış dinleme modunda seçilen rezonansın ne kadarının kaldırılacağını veya duyulacağını ayarlar.
Band 17 Channel Mode Aralık: Stereo, Mid, Side Varsayılan: Stereo	Bu bandın hangi stereo kanalı veya orta/yan alanı deęiřtireceğini seçer.
Band 17 Dynamic Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bandın yalnızca seçilen frekans yükseldiğinde veya düřtüğünde hareket etmesine izin verir.
Band 17 Dynamic Attack Aralık: 0.1 için 200 Varsayılan: 15	Bandın seçilen frekanstaki yeni bir zirveye ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.
Band 17 Dynamic Range Aralık: -24 için 24 Varsayılan: -6	Dinamik kontrol etkinken bandın ne kadar uzaęa hareket edebileceğini sınırlar.
Band 17 Dynamic Ratio Aralık: 1 için 20 Varsayılan: 2	Bandın eřięi geçtikten sonra ne kadar güçlü tepki vereceğini ayarlar.
Band 17 Dynamic Release Aralık: 1 için 2000 Varsayılan: 150	Seçilen frekans yerleřtikten sonra bandın ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 17 Dynamic Threshold Aralık: -60 için 0 Varsayılan: -24	Dinamik hareket bařlamadan önce seilen frekansın ne kadar yüksek olması gerektięini ayarlar.
Band 17 Enabled Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu EQ bandını aar veya kapatır.
Band 17 Frequency Aralık: 20 için 20000 Varsayılan: 1000	Bu bandın deęiřtirdięi ton alanını seer.
Band 17 Gain Aralık: -24 için 24 Varsayılan: 0	Seilen ton alanını yükseltir veya alaltır.
Band 17 Q Aralık: 0.1 için 30 Varsayılan: 1	Ton deęiřiminin ne kadar geniř veya dar olacaęını ayarlar.
Band 17 Spectral Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bant evresindeki dar rezonansların odaklanmış kontrolünü aar.
Band 17 Spectral Depth Aralık: 0 için 24 Varsayılan: 24	Tespit edilen rezonansların ne kadar güçlü řekilde azaltılacaęını ayarlar.
Band 17 Spectral Niddle Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 0	Kontrolü daha dar, daha belirgin rezonanslara odaklar.
Band 17 Spectral Range Aralık: 0.05 için 8 Varsayılan: 1	Bu bant evresindeki maksimum rezonans azalmasını sınırlar.
Band 17 Spectral Sensitivity Aralık: 0 için 1 Varsayılan: 0.5	Kontrol için dar rezonansların ne kadar kolay seileceęini ayarlar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 17 Type Aralık: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Varsayılan: Bell	Bu bant için filtre řeklini seęer.
Band 18 Attenuation Aralık: -96 için -3 Varsayılan: -96	Yalıtılmış dinleme modunda seęilen rezonansın ne kadarının kaldırılacağını veya duyulacağını ayarlar.
Band 18 Channel Mode Aralık: Stereo, Mid, Side Varsayılan: Stereo	Bu bandın hangi stereo kanalı veya orta/yan alanı deęiřtireceğini seęer.
Band 18 Dynamic Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bandın yalnızca seęilen frekans yükseldiğinde veya düřtüğünde hareket etmesine izin verir.
Band 18 Dynamic Attack Aralık: 0.1 için 200 Varsayılan: 15	Bandın seęilen frekanstaki yeni bir zirveye ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.
Band 18 Dynamic Range Aralık: -24 için 24 Varsayılan: -6	Dinamik kontrol etkinken bandın ne kadar uzaęa hareket edebileceğini sınırlar.
Band 18 Dynamic Ratio Aralık: 1 için 20 Varsayılan: 2	Bandın eřięi geętikten sonra ne kadar güçlü tepki vereceğini ayarlar.
Band 18 Dynamic Release Aralık: 1 için 2000 Varsayılan: 150	Seęilen frekans yerleřtikten sonra bandın ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar.
Band 18 Dynamic Threshold Aralık: -60 için 0 Varsayılan: -24	Dinamik hareket başlamadan önce seęilen frekansın ne kadar yüksek olması gerektiğini ayarlar.
Band 18 Enabled Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu EQ bandını açar veya kapatır.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 18 Frequency Aralık: 20 için 20000 Varsayılan: 1000	Bu bandın deęiřtirdięi ton alanını seęer.
Band 18 Gain Aralık: -24 için 24 Varsayılan: 0	Seęilen ton alanını yükseltir veya alçaltır.
Band 18 Q Aralık: 0.1 için 30 Varsayılan: 1	Ton deęiřiminin ne kadar geniş veya dar olacaęını ayarlar.
Band 18 Spectral Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bant çevresindeki dar rezonansların odaklanmış kontrolünü açar.
Band 18 Spectral Depth Aralık: 0 için 24 Varsayılan: 24	Tespit edilen rezonansların ne kadar güçlü şekilde azaltılacaęını ayarlar.
Band 18 Spectral Niddle Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 0	Kontrolü daha dar, daha belirgin rezonanslara odaklar.
Band 18 Spectral Range Aralık: 0.05 için 8 Varsayılan: 1	Bu bant çevresindeki maksimum rezonans azalmasını sınırlar.
Band 18 Spectral Sensitivity Aralık: 0 için 1 Varsayılan: 0.5	Kontrol için dar rezonansların ne kadar kolay seęileceęini ayarlar.
Band 18 Type Aralık: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Varsayılan: Bell	Bu bant için filtre şeklini seęer.
Band 19 Attenuation Aralık: -96 için -3 Varsayılan: -96	Yalıtılmış dinleme modunda seęilen rezonansın ne kadarının kaldırılacaęını veya duyulacaęını ayarlar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 19 Channel Mode Aralık: Stereo, Mid, Side Varsayılan: Stereo	Bu bandın hangi stereo kanalı veya orta/yan alanı deęiřtireceęini seęer.
Band 19 Dynamic Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bandın yalnızca seęilen frekans yükseldiğinde veya düřtüğünde hareket etmesine izin verir.
Band 19 Dynamic Attack Aralık: 0.1 için 200 Varsayılan: 15	Bandın seęilen frekanstaki yeni bir zirveye ne kadar hızlı tepki vereceęini ayarlar.
Band 19 Dynamic Range Aralık: -24 için 24 Varsayılan: -6	Dinamik kontrol etkinken bandın ne kadar uzaęa hareket edebileceęini sınırlar.
Band 19 Dynamic Ratio Aralık: 1 için 20 Varsayılan: 2	Bandın eřięi geętikten sonra ne kadar güçlü tepki vereceęini ayarlar.
Band 19 Dynamic Release Aralık: 1 için 2000 Varsayılan: 150	Seęilen frekans yerleřtikten sonra bandın ne kadar hızlı geri döneceęini ayarlar.
Band 19 Dynamic Threshold Aralık: -60 için 0 Varsayılan: -24	Dinamik hareket başlamadan önce seęilen frekansın ne kadar yüksek olması gerektięini ayarlar.
Band 19 Enabled Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu EQ bandını açar veya kapatır.
Band 19 Frequency Aralık: 20 için 20000 Varsayılan: 1000	Bu bandın deęiřtirdięi ton alanını seęer.
Band 19 Gain Aralık: -24 için 24 Varsayılan: 0	Seęilen ton alanını yükseltir veya alçaltır.
Band 19 Q Aralık: 0.1 için 30 Varsayılan: 1	Ton deęiřiminin ne kadar geniş veya dar olacaęını ayarlar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 19 Spectral Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bant çevresindeki dar rezonansların odaklanmış kontrolünü açar.
Band 19 Spectral Depth Aralık: 0 için 24 Varsayılan: 24	Tespit edilen rezonansların ne kadar güçlü şekilde azaltılacağını ayarlar.
Band 19 Spectral Niddle Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 0	Kontrolü daha dar, daha belirgin rezonanslara odaklar.
Band 19 Spectral Range Aralık: 0.05 için 8 Varsayılan: 1	Bu bant çevresindeki maksimum rezonans azalmasını sınırlar.
Band 19 Spectral Sensitivity Aralık: 0 için 1 Varsayılan: 0.5	Kontrol için dar rezonansların ne kadar kolay seçileceğini ayarlar.
Band 19 Type Aralık: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Varsayılan: Bell	Bu bant için filtre şeklini seçer.
Band 20 Attenuation Aralık: -96 için -3 Varsayılan: -96	Yalıtılmış dinleme modunda seçilen rezonansın ne kadarının kaldırılacağını veya duyulacağını ayarlar.
Band 20 Channel Mode Aralık: Stereo, Mid, Side Varsayılan: Stereo	Bu bandın hangi stereo kanalı veya orta/yan alanı deęiřtireceğini seçer.
Band 20 Dynamic Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bandın yalnızca seçilen frekans yükseldiğinde veya düřtüğünde hareket etmesine izin verir.
Band 20 Dynamic Attack Aralık: 0.1 için 200 Varsayılan: 15	Bandın seçilen frekanstaki yeni bir zirveye ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 20 Dynamic Range Aralık: -24 için 24 Varsayılan: -6	Dinamik kontrol etkinken bandın ne kadar uzaęa hareket edebileceęini sınırlar.
Band 20 Dynamic Ratio Aralık: 1 için 20 Varsayılan: 2	Bandın eřięi geçtikten sonra ne kadar güçlü tepki vereceęini ayarlar.
Band 20 Dynamic Release Aralık: 1 için 2000 Varsayılan: 150	Seçilen frekans yerleřtikten sonra bandın ne kadar hızlı geri döneceęini ayarlar.
Band 20 Dynamic Threshold Aralık: -60 için 0 Varsayılan: -24	Dinamik hareket başlamadan önce seçilen frekansın ne kadar yüksek olması gerektięini ayarlar.
Band 20 Enabled Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu EQ bandını açar veya kapatır.
Band 20 Frequency Aralık: 20 için 20000 Varsayılan: 1000	Bu bandın deęiřtirdięi ton alanını seçer.
Band 20 Gain Aralık: -24 için 24 Varsayılan: 0	Seçilen ton alanını yükseltir veya alçaltır.
Band 20 Q Aralık: 0.1 için 30 Varsayılan: 1	Ton deęiřiminin ne kadar geniş veya dar olacaęını ayarlar.
Band 20 Spectral Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bant çevresindeki dar rezonansların odaklanmış kontrolünü açar.
Band 20 Spectral Depth Aralık: 0 için 24 Varsayılan: 24	Tespit edilen rezonansların ne kadar güçlü řekilde azaltılacaęını ayarlar.
Band 20 Spectral Niddle Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 0	Kontrolü daha dar, daha belirgin rezonanslara odaklar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 20 Spectral Range Aralık: 0.05 için 8 Varsayılan: 1	Bu bant çevresindeki maksimum rezonans azalmasını sınırlar.
Band 20 Spectral Sensitivity Aralık: 0 için 1 Varsayılan: 0.5	Kontrol için dar rezonansların ne kadar kolay seçileceğini ayarlar.
Band 20 Type Aralık: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Varsayılan: Bell	Bu bant için filtre şeklini seçer.
Band 21 Attenuation Aralık: -96 için -3 Varsayılan: -96	Yalıtılmış dinleme modunda seçilen rezonansın ne kadarının kaldırılacağını veya duyulacağını ayarlar.
Band 21 Channel Mode Aralık: Stereo, Mid, Side Varsayılan: Stereo	Bu bandın hangi stereo kanalı veya orta/yan alanı deęiřtireceğini seçer.
Band 21 Dynamic Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bandın yalnızca seçilen frekans yükseldiğinde veya düřtüğünde hareket etmesine izin verir.
Band 21 Dynamic Attack Aralık: 0.1 için 200 Varsayılan: 15	Bandın seçilen frekanstaki yeni bir zirveye ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.
Band 21 Dynamic Range Aralık: -24 için 24 Varsayılan: -6	Dinamik kontrol etkinken bandın ne kadar uzaęa hareket edebileceğini sınırlar.
Band 21 Dynamic Ratio Aralık: 1 için 20 Varsayılan: 2	Bandın eřięi geçtikten sonra ne kadar güçlü tepki vereceğini ayarlar.
Band 21 Dynamic Release Aralık: 1 için 2000 Varsayılan: 150	Seçilen frekans yerleřtikten sonra bandın ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 21 Dynamic Threshold Aralık: -60 için 0 Varsayılan: -24	Dinamik hareket bařlamadan önce seilen frekansın ne kadar yüksek olması gerektięini ayarlar.
Band 21 Enabled Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu EQ bandını aar veya kapatır.
Band 21 Frequency Aralık: 20 için 20000 Varsayılan: 1000	Bu bandın deęiřtirdięi ton alanını seer.
Band 21 Gain Aralık: -24 için 24 Varsayılan: 0	Seilen ton alanını yükseltir veya alaltır.
Band 21 Q Aralık: 0.1 için 30 Varsayılan: 1	Ton deęiřiminin ne kadar geniř veya dar olacaęını ayarlar.
Band 21 Spectral Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bant evresindeki dar rezonansların odaklanmış kontrolünü aar.
Band 21 Spectral Depth Aralık: 0 için 24 Varsayılan: 24	Tespit edilen rezonansların ne kadar güçlü řekilde azaltılacaęını ayarlar.
Band 21 Spectral Niddle Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 0	Kontrolü daha dar, daha belirgin rezonanslara odaklar.
Band 21 Spectral Range Aralık: 0.05 için 8 Varsayılan: 1	Bu bant evresindeki maksimum rezonans azalmasını sınırlar.
Band 21 Spectral Sensitivity Aralık: 0 için 1 Varsayılan: 0.5	Kontrol için dar rezonansların ne kadar kolay seileceęini ayarlar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 21 Type Aralık: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Varsayılan: Bell	Bu bant için filtre řeklini seęer.
Band 22 Attenuation Aralık: -96 için -3 Varsayılan: -96	Yalıtılmış dinleme modunda seęilen rezonansın ne kadarının kaldırılacağını veya duyulacağını ayarlar.
Band 22 Channel Mode Aralık: Stereo, Mid, Side Varsayılan: Stereo	Bu bandın hangi stereo kanalı veya orta/yan alanı deęiřtireceğini seęer.
Band 22 Dynamic Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bandın yalnızca seęilen frekans yükseldiğinde veya düřtüğünde hareket etmesine izin verir.
Band 22 Dynamic Attack Aralık: 0.1 için 200 Varsayılan: 15	Bandın seęilen frekanstaki yeni bir zirveye ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.
Band 22 Dynamic Range Aralık: -24 için 24 Varsayılan: -6	Dinamik kontrol etkinken bandın ne kadar uzaęa hareket edebileceğini sınırlar.
Band 22 Dynamic Ratio Aralık: 1 için 20 Varsayılan: 2	Bandın eřięi geętikten sonra ne kadar güçlü tepki vereceğini ayarlar.
Band 22 Dynamic Release Aralık: 1 için 2000 Varsayılan: 150	Seęilen frekans yerleřtikten sonra bandın ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar.
Band 22 Dynamic Threshold Aralık: -60 için 0 Varsayılan: -24	Dinamik hareket başlamadan önce seęilen frekansın ne kadar yüksek olması gerektiğini ayarlar.
Band 22 Enabled Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu EQ bandını açar veya kapatır.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 22 Frequency Aralık: 20 için 20000 Varsayılan: 1000	Bu bandın deęiřtirdięi ton alanını seęer.
Band 22 Gain Aralık: -24 için 24 Varsayılan: 0	Seęilen ton alanını yükseltir veya alçaltır.
Band 22 Q Aralık: 0.1 için 30 Varsayılan: 1	Ton deęiřiminin ne kadar geniş veya dar olacaęını ayarlar.
Band 22 Spectral Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bant çevresindeki dar rezonansların odaklanmış kontrolünü açar.
Band 22 Spectral Depth Aralık: 0 için 24 Varsayılan: 24	Tespit edilen rezonansların ne kadar güçlü şekilde azaltılacaęını ayarlar.
Band 22 Spectral Niddle Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 0	Kontrolü daha dar, daha belirgin rezonanslara odaklar.
Band 22 Spectral Range Aralık: 0.05 için 8 Varsayılan: 1	Bu bant çevresindeki maksimum rezonans azalmasını sınırlar.
Band 22 Spectral Sensitivity Aralık: 0 için 1 Varsayılan: 0.5	Kontrol için dar rezonansların ne kadar kolay seęileceęini ayarlar.
Band 22 Type Aralık: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Varsayılan: Bell	Bu bant için filtre şeklini seęer.
Band 23 Attenuation Aralık: -96 için -3 Varsayılan: -96	Yalıtılmış dinleme modunda seęilen rezonansın ne kadarının kaldırılacaęını veya duyulacaęını ayarlar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 23 Channel Mode Aralık: Stereo, Mid, Side Varsayılan: Stereo	Bu bandın hangi stereo kanalı veya orta/yan alanı deęiřtireceęini seęer.
Band 23 Dynamic Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bandın yalnızca seęilen frekans yükseldiğinde veya düřtüğünde hareket etmesine izin verir.
Band 23 Dynamic Attack Aralık: 0.1 için 200 Varsayılan: 15	Bandın seęilen frekanstaki yeni bir zirveye ne kadar hızlı tepki vereceęini ayarlar.
Band 23 Dynamic Range Aralık: -24 için 24 Varsayılan: -6	Dinamik kontrol etkinken bandın ne kadar uzaęa hareket edebileceęini sınırlar.
Band 23 Dynamic Ratio Aralık: 1 için 20 Varsayılan: 2	Bandın eřięi geętikten sonra ne kadar güçlü tepki vereceęini ayarlar.
Band 23 Dynamic Release Aralık: 1 için 2000 Varsayılan: 150	Seęilen frekans yerleřtikten sonra bandın ne kadar hızlı geri döneceęini ayarlar.
Band 23 Dynamic Threshold Aralık: -60 için 0 Varsayılan: -24	Dinamik hareket başlamadan önce seęilen frekansın ne kadar yüksek olması gerektięini ayarlar.
Band 23 Enabled Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu EQ bandını açar veya kapatır.
Band 23 Frequency Aralık: 20 için 20000 Varsayılan: 1000	Bu bandın deęiřtirdięi ton alanını seęer.
Band 23 Gain Aralık: -24 için 24 Varsayılan: 0	Seęilen ton alanını yükseltir veya alçaltır.
Band 23 Q Aralık: 0.1 için 30 Varsayılan: 1	Ton deęiřiminin ne kadar geniş veya dar olacaęını ayarlar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 23 Spectral Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bant çevresindeki dar rezonansların odaklanmış kontrolünü açar.
Band 23 Spectral Depth Aralık: 0 için 24 Varsayılan: 24	Tespit edilen rezonansların ne kadar güçlü şekilde azaltılacağını ayarlar.
Band 23 Spectral Niddle Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 0	Kontrolü daha dar, daha belirgin rezonanslara odaklar.
Band 23 Spectral Range Aralık: 0.05 için 8 Varsayılan: 1	Bu bant çevresindeki maksimum rezonans azalmasını sınırlar.
Band 23 Spectral Sensitivity Aralık: 0 için 1 Varsayılan: 0.5	Kontrol için dar rezonansların ne kadar kolay seçileceğini ayarlar.
Band 23 Type Aralık: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Varsayılan: Bell	Bu bant için filtre şeklini seçer.
Band 24 Attenuation Aralık: -96 için -3 Varsayılan: -96	Yalıtılmış dinleme modunda seçilen rezonansın ne kadarının kaldırılacağını veya duyulacağını ayarlar.
Band 24 Channel Mode Aralık: Stereo, Mid, Side Varsayılan: Stereo	Bu bandın hangi stereo kanalı veya orta/yan alanı deęiřtireceğini seçer.
Band 24 Dynamic Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bandın yalnızca seçilen frekans yükseldiğinde veya düřtüğünde hareket etmesine izin verir.
Band 24 Dynamic Attack Aralık: 0.1 için 200 Varsayılan: 15	Bandın seçilen frekanstaki yeni bir zirveye ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 24 Dynamic Range Aralık: -24 için 24 Varsayılan: -6	Dinamik kontrol etkinken bandın ne kadar uzaęa hareket edebileceęini sınırlar.
Band 24 Dynamic Ratio Aralık: 1 için 20 Varsayılan: 2	Bandın eřięi geçtikten sonra ne kadar güçlü tepki vereceęini ayarlar.
Band 24 Dynamic Release Aralık: 1 için 2000 Varsayılan: 150	Seçilen frekans yerleřtikten sonra bandın ne kadar hızlı geri döneceęini ayarlar.
Band 24 Dynamic Threshold Aralık: -60 için 0 Varsayılan: -24	Dinamik hareket başlamadan önce seçilen frekansın ne kadar yüksek olması gerektięini ayarlar.
Band 24 Enabled Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu EQ bandını açar veya kapatır.
Band 24 Frequency Aralık: 20 için 20000 Varsayılan: 1000	Bu bandın deęiřtirdięi ton alanını seçer.
Band 24 Gain Aralık: -24 için 24 Varsayılan: 0	Seçilen ton alanını yükseltir veya alçaltır.
Band 24 Q Aralık: 0.1 için 30 Varsayılan: 1	Ton deęiřiminin ne kadar geniş veya dar olacaęını ayarlar.
Band 24 Spectral Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu bant çevresindeki dar rezonansların odaklanmış kontrolünü açar.
Band 24 Spectral Depth Aralık: 0 için 24 Varsayılan: 24	Tespit edilen rezonansların ne kadar güçlü řekilde azaltılacaęını ayarlar.
Band 24 Spectral Niddle Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 0	Kontrolü daha dar, daha belirgin rezonanslara odaklar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Band 24 Spectral Range Aralık: 0.05 için 8 Varsayılan: 1	Bu bant çevresindeki maksimum rezonans azalmasını sınırlar.
Band 24 Spectral Sensitivity Aralık: 0 için 1 Varsayılan: 0.5	Kontrol için dar rezonansların ne kadar kolay seçileceğini ayarlar.
Band 24 Type Aralık: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Varsayılan: Bell	Bu bant için filtre şeklini seçer.
Bypass Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar.
Delta Band Aralık: 0 için 23 Varsayılan: 0	Yalnızca o bant tarafından deęiřtirilen ses izole edilirken hangi bandı duyacağınızı seçer.
Delta Mode Aralık: Off, All bands, Selected band Varsayılan: Off	Yalıtılmış dinlemenin bir bandı mı yoksa geçerli EQ işleme modunu mu takip edeceğini seçer.
Input Gain Aralık: -24 için 24 Varsayılan: 0	Sesin eklentiye ne kadar yüksek sesle gireceğini ayarlar. Daha güçlü bir tepki için yükseltin veya daha fazla boşluk payı için indirin.
Output Gain Aralık: -24 için 24 Varsayılan: 0	İşlemden sonra son dinleme seviyesini ayarlar.
Program Aralık: 6 fabrika programları Varsayılan: Init / Flat	Bir fabrika başlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak şekilde ayarlayın.