

TB Resonator

KULLANIM KILAVUZU



Amaç

Gelen sesin akort edilmiş bir gövde gibi çınlamasını sağlayarak enstrüman benzeri bir ton ve süreklilik yaratır.

Lisans: MIT License

Bu yazılım MIT Lisansı kapsamında lisanslanmıştır. Telif Hakkı (c) 2026 TaebeumKim. Şartların tamamı için depo LİSANS dosyasına bakın.

Kontrol edilebilir özellikler

Her kontrol panel adına göre listelenir. Neyi dinleyeceğinize karar vermek için açıklamayı kullanın, ardından müziğin bağlamında küçük değişiklikler yapın.

Kontrol ve ayarlar	Neyi değiştirir?
Body Aralık: SOFT 0% için METAL 100% Varsayılan: STRING 50%	Rezonans malzemesini yumuşak ve ahşaptan parlak ve metalik hale getirir.
Bypass Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar.
Memory Aralık: 40 ms için 30 s Varsayılan: 1.1 s	Giriş söndükten sonra rezonans gövdesinin ne kadar süreyle çalmaya devam edeceğini ayarlar.
Mix Aralık: 0% için 100% Varsayılan: 35%	Orijinal sesi işlenmiş sesle harmanlar.
Program Aralık: 12 fabrika programları Varsayılan: Init	Bir fabrika başlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak şekilde ayarlayın.
Touch Aralık: STRIKE 0% için DRIVE 100% Varsayılan: NATURAL 50%	Kısa bir vuruştan sürekli bir ses tonuna kadar vücudun heyecanlanma şeklini değiştirir.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Tune Aralık: C1 32.7 Hz için C7 2093 Hz Varsayılan: C3 130.8 Hz	Efekt tarafından kullanılan notayı veya rezonans perdesini seęer.