

TB Center

संस्करण: 1.3.0 | दस्तावेज़ीकरण तिथि: 2026-08-04

सिंहावलोकन

एक बिखरी हुई या अस्थिर स्टीरियो छवि को एक स्पष्ट केंद्र की ओर लाता है जबकि आपको अपनी इच्छित चौड़ाई बनाए रखने की सुविधा देता है।

यह प्लग-इन क्या हल करता है

Stereo रिकॉर्डिंग अप्रत्याशित रूप से झुक सकती है, कलाकारों के हिलने पर भटक सकती है, या स्तर और आगमन-समय के अंतर के कारण फोकसहीन महसूस कर सकती है। Simple संतुलन नियंत्रण छवि को स्थानांतरित कर सकते हैं लेकिन समय को सही नहीं कर सकते हैं, और मोनो योग मूल्यवान चौड़ाई को हटा सकता है। TB Center संवाद, स्टीरियो माइक्रोफोन, उपकरण, बस और अभिलेखीय सामग्री के लिए है, जिन्हें रिकॉर्डिंग को अंधाधुंध रूप से नष्ट किए बिना अधिक स्थिर केंद्र की आवश्यकता होती है।

आप क्या उम्मीद कर सकते हैं

- एक अधिक स्थिर प्रभावशाली छवि
- बाएँ/दाएँ समय की असहमति कम हो गई
- रीसेंट्रिंग के बाद नियंत्रित चौड़ाई
- मल्टीबैंड मोड सक्षम होने पर Frequency-नरिभर सुधार

यह कैसे काम करता है

TB Center सुनता है कि बाएँ और दाएँ चैनल स्तर और आगमन समय में कैसे भिन्न हैं। यह उन अंतरों का उपयोग यह पहचानने के लिए करता है कि रिकॉर्डिंग का साझा फोकस कहाँ झुका हुआ है, फिर पूरे सिग्नल को मोनो में बदले बिना उस फोकस को मध्य की ओर निर्देशित करता है।

Intensity तय करता है कि सुधार कितनी मजबूती से लागू किया गया है, Response तय करता है कि यह कितनी तेजी से गति का अनुसरण करता है, और Time Center चैनलों के बीच टाइमिंग स्मीयर को संबोधित करता है। Width और चार बैंड वेट अंतिम रचनात्मक नियंत्रण हैं: वे आपको स्पेक्ट्रम के चयनित हिस्सों में माहौल या खुलेपन को संरक्षित करने देते हैं जबकि महत्वपूर्ण सामग्री केंद्रित रहती है।

त्वरित शुरुआत

- 1 प्लग-इन को स्टीरियो ट्रैक पर डालें और Init से शुरू करें।
- 2 अधिकतम संकीर्णता के बजाय एक स्थिर केंद्र के लिए सुनते समय Intensity सेट करें।
- 3 Response को समायोजित करें ताकि श्रव्य छवि पंपिंग के बिना गति का पालन किया जा सके।

- 4 टाइमिंग स्मीयर को हटाने के लिए Time Center का उपयोग केवल तभी करें जब तक आवश्यक हो।
- 5 अंतिम स्थानिक आकार के लिए M/S Width सेट करें।
- 6 Multiband को तभी सक्षम करें जब विभिन्न आवृत्ति क्षेत्रों को अलग-अलग सुधार शक्तियों की आवश्यकता हो।

इंटरफ़ेस और मुख्य अनुभाग



यह वर्तमान प्लग-इन इंटरफ़ेस का प्रत्यक्ष कैप्चर है। नीचे बताए गए क्षेत्रों और नियंत्रणों का पता लगाने के लिए दृश्यमान लेबल का उपयोग करें।

Intensity और Response

Intensity निर्धारित करता है कि पता लगाए गए ऑफसेट को कितनी मजबूती से ठीक किया गया है। Response यह निर्धारित करता है कि डिटेक्टर कितनी तेजी से गति का अनुसरण करता है: धीमी सेटिंग्स स्थिर और प्राकृतिक लगती हैं, जबकि तेज़ सेटिंग्स तेजी से बदलती सामग्री को ट्रैक करती हैं।

Lookahead विश्लेषण

Lookahead डिटेक्टर को अधिक भविष्य का संदर्भ देता है और तेजी से केंद्रित निर्णयों को अधिक स्वच्छ बना सकता है। यह प्रसंस्करण विलंबता जोड़ता है और जब होस्ट गतिशील विलंबता परिवर्तनों का सुचारू रूप से समर्थन नहीं करता है तो प्लेबैक बंद होने पर इसे सबसे अच्छा बदला जाता है।

Time Center

Time Center अंतर-चैनल आगमन-समय के अंतर को कम करता है। जब लेवल सेंटरिंग के बाद छवि धुंधली रह जाए तो इसका उपयोग करें; जब मूल स्टीरियो टाइमिंग स्थान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो तो इसे कम करें।

M/S Width

अंतिम मध्य/पक्ष चरण मोनो-संगत संकुचन से मूल चौड़ाई के माध्यम से जानबूझकर चौड़ीकरण की ओर बढ़ता है। जब भी ध्वनि चौड़ी हो तो चरण सहसंबंध और मोनो संगतता की पुनः जाँच करें।

Multiband भार

Multiband स्वतंत्र Low, Mid-Low, Mid-High, और High सुधार भार सक्षम करता है। किसी बैंड के मूल स्थान को अधिक संरक्षित करने के लिए उसे कम करें और इसे केवल तभी बढ़ाएं जब उस क्षेत्र को मजबूत केंद्रीकरण की आवश्यकता हो।

कार्यक्रम और विजुअलाइज़ेशन

फ़ैक्टरी कार्यक्रम संवाद, प्राकृतिक केंद्रीकरण, गतिशील स्रोत, बस रीसेटिंग और वायु-संरक्षण चौड़ाई के लिए दोहराए जाने योग्य शुरुआती बिंदु प्रदान करते हैं। प्रदर्शन एक विश्लेषण सहायता है; अंतिम निर्णय कान से और मोनो से लें।

नियंत्रणीय गुण

गाइड प्लग-इन पैनल पर दिखाए गए नामों का उपयोग करता है। प्रत्येक स्पष्टीकरण श्रव्य परिणाम, नियंत्रण तक पहुंचने का एक उपयोगी तरीका और सुनने के लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत का वर्णन करता है।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Band High	यह सेट करता है कि उच्च-आवृत्ति क्षेत्र को केंद्र की ओर कितनी मजबूती से खींचा जाता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Band Low	यह सेट करता है कि कम-आवृत्ति क्षेत्र को केंद्र की ओर कितनी मजबूती से खींचा जाता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Band Mid-High	सेट करता है कि ऊपरी-मध्य क्षेत्र कितनी मजबूती से केंद्र की ओर खींचा जाता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Band Mid-Low	यह सेट करता है कि निचला-मध्य क्षेत्र कितनी मजबूती से केंद्र की ओर खींचा जाता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Bypass	तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है। समान तीव्रता पर बायपास से तुलना करें। यदि प्रभाव एक पूंछ बनाता है, तो अंतर का आकलन करने से पहले उस पूंछ को व्यवस्थित होने दें।
Intensity	सेट करता है कि प्लग-इन स्टीरियो स्थिति को कितनी मजबूती से सही करता है। मध्य के पास से शुरू करें और इसे तब तक ऊपर उठाएं जब तक छवि स्थिर न लगे। इसे तब तक बढ़ाएं जब तक कि योगदान स्पष्ट न हो जाए, फिर इसे थोड़ा कम करें और पूरे मिश्रण में ध्वनि की दोबारा जांच करें।
Lookahead	प्लग-इन को त्वरित स्थिति परिवर्तन को अधिक सुचारू रूप से संभालने में मदद करता है। उच्च मान स्थिर लेकिन थोड़े कम तात्कालिक लग सकते हैं। जब स्रोत पूर्ण व्यवस्था में दोहराता है तो इस नियंत्रण का मूल्यांकन करें। सही समय को ध्वनि को अलग किए बिना खांचे का समर्थन करना चाहिए।
M/S Width	केन्द्रित करने के बाद अंतिम स्टीरियो चौड़ाई निर्धारित करता है। इसकी तटस्थ स्थिति मूल चौड़ाई बनाए रखती है; निचली सेटिंग्स इसे संकीर्ण करती हैं और उच्च सेटिंग्स इसे चौड़ा करती हैं। जब संभव हो तो स्पीकर, हेडफोन और मोनो पर परिणाम जांचें। अत्यधिक स्थानिक सेटिंग्स रोमांचक लग सकती हैं लेकिन हर जगह अनुवादित नहीं हो सकती हैं।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Multiband	निम्न, मध्य और उच्च क्षेत्रों को अलग-अलग केन्द्रीकरण शक्तियों का उपयोग करने दें। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Program	फ़ैक्टरी आरंभिक बिंदु लोड करता है। वर्तमान ध्वनि को फिट करने के लिए बाद में नियंत्रणों को समायोजित करें। निर्देश के रूप में पूर्व निर्धारित का उपयोग करें, पूर्ण उत्तर का नहीं। एक समय में एक अनुभाग बदलें ताकि यह स्पष्ट हो कि कौन सा समायोजन स्रोत में सुधार करता है।
Response	यह निर्धारित करता है कि केंद्र कितनी तेजी से गति का अनुसरण करता है। निचले मान सहज महसूस होते हैं; उच्च मान गतिमान ध्वनियों को तेजी से ट्रैक करते हैं। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Time Center	बाएँ और दाएँ आगमन समय को केंद्र की ओर ले जाता है। जब छवि धुंधली या खिंची हुई महसूस हो तो इसे उठाएं। जब स्रोत पूर्ण व्यवस्था में दोहराता है तो इस नियंत्रण का मूल्यांकन करें। सही समय को ध्वनि को अलग किए बिना खांचे का समर्थन करना चाहिए।

व्यावहारिक उपयोग

गतिशील संवाद

- Natural Center या Locked Dialogue से प्रारंभ करें।
- सिर की गति नियंत्रित होने तक Response उठाएँ।
- सुगमता के लिए लो-बैंड करेक्शन को मजबूत रखें।
- यदि कमरे का प्रतिबिंब अस्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाए तो हाई-बैंड वेटिंग कम करें।

अपेक्षित परिणाम: भाषण केंद्रित और पठनीय रहता है जबकि कमरा उपयोगी आयाम बरकरार रखता है।

Stereo बस हाल ही में

- मध्यम Intensity से प्रारंभ करें।
- जब तक समय स्पष्ट रूप से अस्थिर न हो, Time Center को अधिकतम से नीचे छोड़ दें।
- M/S Width से इसकी तटस्थ स्थिति से शुरुआत करें, फिर आवश्यकतानुसार ही ट्रिम करें।
- मोनो की जाँच करें और समान ध्वनि की तुलना करें।

अपेक्षित परिणाम: मिश्रण अपने इच्छित स्टीरियो स्केल को खोए बिना फोकस प्राप्त करता है।

सामान्य खतरे

प्रोसेसर गुम स्टीरियो जानकारी नहीं बना सकता। चौड़ाई या गति कम करें और परिणाम मोनो के साथ-साथ स्टीरियो में भी जांचें। जब वे रिकॉर्डिंग के लिए महत्वपूर्ण हों तो मूल स्थानिक संकेतों को सुरक्षित रखें।

अत्यधिक सुधार माहौल को अस्वाभाविक रूप से स्थिर बना सकता है। चौड़ाई या गति कम करें और परिणाम मोनो के साथ-साथ स्टीरियो में भी जांचें। जब वे रिकॉर्डिंग के लिए महत्वपूर्ण हों तो मूल स्थानिक संकेतों को सुरक्षित रखें।

चौड़ीकरण उन चरण समस्याओं को उजागर कर सकता है जो पहले से मौजूद थीं। चौड़ाई या गति कम करें और परिणाम मोनो के साथ-साथ स्टीरियो में भी जांचें। जब वे रिकॉर्डिंग के लिए महत्वपूर्ण हों तो मूल स्थानिक संकेतों को सुरक्षित रखें।